NSD ADMIN DAY01

1. <u>案例1: TCP/IP地址配置</u> 2. <u>案例2: 网络连通性测试</u>

1 案例1: TCP/IP地址配置

1.1 问题

为主机配置以下网络参数:

- 1) IP地址 192.168.1.10
- 2) 子网掩码 255.255.255.0
- 3) 网关 192.168.1.254
- 4) DNS 202.106.0.20
- 5) 查看配置参数

1.2 方案

使用1台Windows 2008虚拟机,给其配置ip地址确保其可以正常的通信。

1.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:为Windows 2008服务器配置IP地址,通过控制面板设置网卡的IP地址。

1) 通过"开始"-->"控制面板"-->"网络和Internet"-->"网络和共享中心"-->"更改适配器设置"可查看网络连接列表,双击"本地连接"-->"属性"-->"Internet协议版本4(TCP/IPv4)",可打开属性设置窗口。将IP地址设置为192.168.1.10,子网掩码255.255.255.0、网关设置为192.168.1.254、DNS设置为202.106.0.20,如图-8所示,单击"确定"保存,如图-1所示



图-1

2) 通过本地连接属性中的"详细信息"可确认设置结果,如图-2所示

3)通过命令行查看网卡的IP地址

单击"开始"-->"运行",输入"cmd"并确定,如图-3所示

将会打开cmd命令控制台窗口,如图-4所示

图-4

执行命令"ipconfig /all"可查看当前IP地址的详细配置:

```
01.
    C:\Users\Administrator> ipconfig /all
02.
    Windows IP 配置
03.
      主机名 .....: WIN-BHVD7FRDKUU
04.
      主 DNS 后缀 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
05.
      06.
07.
      08.
     以太网适配器 本地连接:
09.
      连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . :
10.
      描述.....Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
      物理地址.........: 00-0C-29-68-96-8E
11.
      12.
      自动配置已启用.....是
13.
      本地链接 IPv6 地址......fe80::6996:7ae3:7c3b:4841%11(首选)
14.
      IPv4 地址 . . . . . . . . : 192.168.1.10(首选)
15.
      子网掩码 ......255.255.255.0
16.
17.
      默认网关......192.168.1.254
18.
      DHCPv6 IAID . . . . . . . : 234884137
      DHCPv6 客户端 DUID . . . . . . : 00-01-00-01-1A-0B-72-75-00-0C-29-68-96-8E
19.
20.
      DNS 服务器 .....: 202.106.0.20
21.
22.
      TCPIP 上的 NetBIOS ....:已启用
23.
24.
    C:\Users\Administrator>
```

2 案例2:网络连通性测试

2.1 问题

<u>Top</u>

为主机设置以下网络参数并测试连通性:

- 1)主机1配置IP地址 192.168.1.10,子网掩码 255.255.255.0
- 2)主机2配置IP地址 192.168.1.20, 子网掩码 255.255.255.0
- 3)两台主机连接到同一网络
- 4)用ping命令测试网络连通性

2.2 方案

使用2台Windows 2008虚拟机,通过:"虚拟网络'private1相连,如图-5所示。将两个2008虚拟机网卡的IP地址设置为同一个网段,即可相互通信




图-5

实现此案例需要按照如下步骤进行。

2.3 步骤

步骤一:修改两台Windows 2008虚拟机的网络类及IP地址

1)在KVM窗口中, 调整Windows 2008虚拟机的硬件设置,在关机的状态下将网络连接设置为"虚拟网络'private1': 独立的网络、内部网且只能使用主机路由",如图-6所示,单击"应用"保存设置




图-6

Top

2)为Windows 2008 (server1) 配置IP地址,通过控制面板设置网卡的IP地址

通过"开始"-->"控制面板"-->"网络和Internet"-->"网络和共享中心"-->"更改适配器设置"可查看网络连接列表,双击"本地连接"-->"属性"-->"Internet协议版本4(TCP/IPv4)",可打开属性设置窗口。将IP地址设置为192.168.1.10,子网掩码255.255.255.0、网关设置为192.168.1.254、DNS设置为202.106.0.20,如图-7所示,单击"确定"保存。




图-7

3)为Windows 2008 (server2) 配置IP地址,通过控制面板设置网卡的IP地址。

通过"开始"-->"控制面板"-->"网络和Internet"-->"网络和共享中心"-->"更改适配器设置"可查看网络连接列表,双击"本地连接"-->"属性"-->"Internet协议版本4(TCP/IPv4)",可打开属性设置窗口。将IP地址设置为192.168.1.20,子网掩码255.255.255.0、网关设置为192.168.1.254、DNS设置为202.106.0.20,如图-8所示,单击"确定"保存。




图-8

步骤二:关闭两台Windows 2008系统的防火墙

3)通过"控制面板"-->"检查防火墙状态",可以查看防火墙服务的运行状态(默认为绿色的标识,标识已启用),如图-9所示



图-9

4)单击左侧的"打开或关闭Windows防火墙",可自定义是否启用防火墙,对于普通内网服务器建议可将防火墙关闭,如图-10所示,单击确定。



图-10

5)再次检查防火墙状态,发现已经变成醒目的红色,表示Windows防火墙已停止,如图-11所示。



图-11

步骤三:使用ping命令测试网络连通性

1)使用命令行查看两台设备间是否可以通信

在Windows 2008 (server1) 中单击"开始"-->"运行",输入"cmd"并确定,如图-12所示




图-12

将会打开cmd命令控制台窗口,如图-13所示



图-13

确认可ping通本网段内的其他主机IP地址(192.168.1.20)

若成功获得"来自192.168.1.20的回复",说明本机可访问本网段内其他主机:

- 01. C:\Users\Administrator> ping 192.168.1.20
- 02. 正在 Ping 192.168.1.20 具有 32 字节的数据:
- 03. 来自 192.168.1.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
- 04. 来自 192.168.1.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
- 05. 来自 192.168.1.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
- 06. 来自 192.168.1.20 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
- 07. 192.168.1.20 的 Ping 统计信息:
- 08. 数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0(0% 丢失),
- 09. 往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
- 10. 最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms