
PendrivePlay

Guia de instalação e uso



Versão 1.0.0 · Windows 10 e 11 (64 bits)

1. O que é o PendrivePlay

O PendrivePlay baixa vídeos e músicas a partir de links e salva os arquivos direto no pendrive, já no formato que TVs antigas, Smart TVs e TV Box conseguem tocar.

- **Vídeo MP4 para TV:** 1280×720 (HD), H.264, áudio AAC. Vai para a pasta `VIDEOS_TV`.
- **Música MP3:** 192 kbps. Vai para a pasta `MP3`.
- Vários links de uma vez, com **Pausar**, **Continuar** e **Cancelar**.

> **Use com responsabilidade.** Baixe apenas conteúdo que você tem direito de baixar (vídeos seus, conteúdo em domínio público, com licença livre ou com autorização do autor). Os termos de uso de alguns sites, incluindo o YouTube, não permitem baixar conteúdo fora do aplicativo deles. Respeitar esses termos e as leis de direitos autorais é responsabilidade de quem usa.

2. O que você precisa

- Computador com **Windows 10 ou 11, 64 bits**.
- Cerca de **400 MB** livres no computador.
- **Internet**.
- Um **pendrive** formatado em FAT32 ou exFAT (quase todo pendrive já vem assim).

Não é preciso instalar Python, ffmpeg nem nenhum outro programa: vai tudo no instalador.

3. Instalar


1. Na sua biblioteca do Gumroad, baixe o arquivo `.zip` do PendrivePlay.
2. Clique com o botão direito no `.zip` e escolha **Extrair tudo**.
3. Dê dois cliques em `PendrivePlay_Instalador_1.0.0.exe`.
4. Se aparecer a tela azul **"O Windows protegeu o computador"**, clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**.
   Isso acontece porque o instalador não tem assinatura digital paga. Não é um vírus.
5. Leia a licença e o aviso de uso, marque **Eu aceito o acordo** e clique em **Avançar**.
6. Se quiser, marque **Criar um ícone na Área de Trabalho**. Clique em **Instalar** e depois em **Concluir**.

> O instalador **não pede senha de administrador**. O programa fica em `%LOCALAPPDATA%\Programs\PendrivePlay` e aparece no Menu Iniciar.

4. Baixar para o pendrive

Passo 1: conecte o pendrive e abra o programa

O pendrive aparece sozinho em **Salvar em**, com o nome e o espaço livre. Se ele não aparecer, clique em **Atualizar**.




Tela inicial, com o pendrive detectado.

Passo 2: cole os links

Cole **um link por linha**. O contador abaixo da caixa mostra quantos links foram reconhecidos. Links repetidos são ignorados. Também dá para usar **Carregar lista .txt** para trazer links de um arquivo de texto.


Escolha **Vídeo MP4 para TV** ou **Música MP3** e clique em **Baixar**.



Três links colados, prontos para baixar.

Passo 3: acompanhe


Os links são baixados um de cada vez. A barra mostra o progresso total e o quadro de baixo mostra cada etapa.



Baixando o segundo de três links.

- **Pausar / Continuar:** para o download na hora e continua de onde parou. Se a pausa acontecer durante a conversão, ela vale quando o arquivo atual terminar.
- **Cancelar:** para tudo. O que já terminou fica no pendrive e os links que faltaram voltam para a caixa.
- Se um link der erro, o programa continua com os outros e, no final, deixa na caixa só os links que falharam.

Passo 4: pronto



Três vídeos salvos em E:\VIDEOS_TV.

> Antes de tirar o pendrive, clique no ícone do pendrive perto do relógio do Windows e escolha **Ejetar**. Tirar sem ejetar pode corromper os arquivos.

5. Assistir na TV

1. Conecte o pendrive na entrada USB da TV ou da TV Box.
2. Abra o aplicativo de mídia da TV (o nome muda: "USB", "Mídia", "Media Player", "Fotos e vídeos").
3. Entre na pasta `VIDEOS_TV` (vídeos) ou `MP3` (músicas).

```
E:\
├── VIDEOS_TV\     vídeos MP4
└── MP3\           músicas
```

O formato usado (HD 720p, H.264 Baseline) é o mais aceito por TVs, inclusive modelos antigos.

6. Problemas comuns

Problema	O que fazer
O pendrive não aparece	Clique em **Atualizar**. Alguns HDs externos não são reconhecidos como pendrive: use **Escolher outra pasta...** na lista "Salvar em".
Um link dá erro	Confira se o vídeo abre no navegador. Vídeos privados, removidos ou com restrição de idade não podem ser baixados. O motivo aparece no quadro de mensagens.
Nada baixa, nenhum link funciona	Os sites mudam com frequência e o programa precisa de atualização. Veja se há uma versão nova na sua biblioteca do Gumroad.
O antivírus bloqueou o programa	Programas feitos em Python e sem assinatura paga às vezes são marcados por engano. O código é aberto em github.com/Yuric9/PendrivePlay. Se confiar, libere o programa no antivírus.
A TV não mostra os vídeos	Confira se os arquivos estão na pasta `VIDEOS_TV`. Algumas TVs só leem pendrives em FAT32.
A pausa não para na hora	Durante a conversão, a pausa espera o arquivo atual terminar. Isso é normal.

Autoteste

Para conferir se a instalação está completa, abra o **Prompt de Comando** e rode:

```
"%LOCALAPPDATA%\Programs\PendrivePlay\PendrivePlay.exe" --autoteste "%USERPROFILE%\Desktop\autoteste.txt"
```

Um arquivo `autoteste.txt` aparece na Área de Trabalho. Se terminar com **RESULTADO: TUDO CERTO**, o programa está instalado corretamente.

7. Desinstalar

Configurações do Windows → **Aplicativos** → **PendrivePlay** → **Desinstalar**. Os vídeos e músicas no pendrive não são apagados.

8. Suporte e licenças

- Dúvidas e problemas: mande uma mensagem pelo Gumroad ou abra uma Issue em **github.com/Yuric9/PendrivePlay/issues**. Se possível, envie o arquivo do autoteste.
- O PendrivePlay é software livre (licença MIT). Ele inclui o FFmpeg (GPLv3) e o yt-dlp. As licenças completas e o endereço do código-fonte ficam no botão **Sobre** do programa e na pasta `licencas` da instalação.