using file transfer function

一、将自己的电脑作为ftp 服务器端被使用(即指定电脑上某个文件作为共享目录)

{必要的条件: 1设备网络接入校园网, 2.本机 IP 地址, 3.在本机安装 Xlight}
IP 地址非常好找, 再内部网主页的网上服务处有写本机 IP 地址: (https://www1szu.edu.cn/nc/)



在该页面最右下方的位置有本地 IP:



上图红框便是我的IP地址(172.3176.****)此处便不贴出来啦。

接下来是安装 xlight~

下载 <u>Xlight</u> 软件, (<u>http://www.xlightftpd.com/cn/</u>) 界面如下:





主页 功能 下载 购买 常见问题 教程 联系

Xlight FTP 服务器

Xlight FTP服务器是非常容易使用的FTP服务器。 为了保证高性能,FTP服务器全部用C语言写成,服务器运行时占用很少的系统资源。它具有高效网络算法,在大量用户情况下,可以充分利用FTP服务器带宽,能够轻松处理数千用户的同时下载。

Xlight FTP 服务器有三个版本,个人版本,标准版本,专业版本。 个人版本只对个人使用是**免费**的,你可以点击这里察看三个版本在功能上的不同。

Xlight FTP服务器具有内置的用户虚拟目录隔离,以及很多有用的功能,它具有下面的主要功能:

FTP服务器与企业IT环境整合

支持活动目录(Active Directory) - 用户认证可以使用活动目录(Active Directory). 可以将FTP服务器的用户设置保存在活动目录.

支持LDAP - 用户认证可以使用LDAP目录服务器,可以将FTP服务器的用户设置保存在LDAP目录服务器。

用户可以使用数据库 - FTP服务器的用户账户,密码和设置可以存储在外部数据库,便于统一管理,支持数据库存储过程便于和其他数据库应用整合.

128比特SSL加密·采用业界公认的安全标准保护FTP会话和数据传输,支持SSL客户端证共认证

支持 SFTP(SSH2) 协议 - SFTP虚拟服务器现在能够象FTP虚拟服务器一样被创建和管理

电子邮件事件通知 - 可以自动通过电子邮件通知FTP服务器的事件,如磁盘空间不足, 用户上传,下载等.

最新版本:

3.9.0 [更新信息]

屏幕截图:

点击这里察看

点击上方的下载按钮:




滑到下方选择 Xlight FTP 服务器安装包 64-bit



点击右方的本地下载连接1,2或者是下方超链接也行,会把安装包下载下来

(http://www.xlightftpd.com/cn/download/setup_cn-x64.exe)



双击安装: win 10 会出现如下提示,不用担心这是正常的。 ftp 协议是安全的只是某些原因微软将其判定为有风险。






点击更多信息和仍要运行


安装完成后,在开始处找到 xlight, xlight 需要以管理员身份运行才能使用!!!!:




由于我下的这个xlight 貌似是破解版的,加上电脑配置乱七八糟,所以乱码了(T ^ T)




点击左上角的——新建一个ftp 虚拟服务器



点击后, 如右图所示:




填入本机 IP(必须是本机 IP)-




确定后如图:

双击 型红色电脑后:




选择共享目录:







点击右侧的+号 添加共享目录



红色框框就是选择你要共享的目录: 选择后一路确定~




点击右上角的用户 2:





此处添加登陆该共享目录的用户名和密码,点击+号:

一路确定下来,你的ftp server 便配置好了;




点击图片中左下角绿色的开始按钮;

如果你的红色小电脑变黄了,恭喜你 server 成功开启了~



接下来要连接上去了!

- 二、从客户端连接到ftp 服务器(即登陆到你设定的或者别人共享出来的文件目录)
- 1首先是电脑端连接:(无论你是 window Linux MacOS 只要接入了内部网都能连接)
- 打开资源管理器(俗称我的电脑)win+E




在上图红框处输入ftp://+你的IP(例如: ftp://172.3176.30)

回车即可:接着输入你设置的用户名和密码即可

登录身份			×
P	服务器不允许匿名登录,	或者不接受该电子邮件地址。	
	FTP 服务器:	172.31.76.30	
	用户名(U):	_	
	密码(P):		
登录后,可以将这个服务器添加到你的收藏夹,以便轻易返回。			
<u> </u>	FTP 将数据发送到服务 WebDAV。	器之前不加密或編码密码或数据。要保护密码和数据的安全,请使	用
	□匿名登录(A)	□保存密码(S) 登录(L) 取消	

点击确定, 便能访问你前面设置的共享文件了!



2.手机上下载 And FTP 软件,




华为商店有 没有华为商店的话, 百度也有

界面如下:







配置好后,主页面会显示左图