



Tabla de contenido

1.MENU PRINCIPAL	4
1.1.Hora:	4
1.2.Sub menú:	5
2.Programar Citas	6
2.1.1.Tipo de cita:	6
2.1.2.Numero de placa:	6
2.1.3.Tipo de Vehículo:	7
2.1.4.Marca del vehículo:	7
2.1.5.Modelo:	7
2.1.6.Propietario:	7
2.1.7.Telefono:	7
2.1.8.Correo electrónico:	7
2.1.9.Dirección física:	8
2.2.1.Fecha Manual:	8
2.2.2.Fecha Automática:	8
3.Cancelar Cita	9
3.1.Datos para eliminar:	9
4.Ingreso de vehiculos	10
4.1.Datos para el ingreso:	
5.Tablero de revisión	11
5.1.Tablero:	11
5.2.Comando	12
6. Lista de fallas	13



6.1.Consultar Fallas:	. 13
6.2. Agregar fallas:	. 13
6.3.Modificar fallas:	. 14
6.4.Borrar Fallas:	. 14



1.MENU PRINCIPAL

El programa inicialmente despliega un menú interactivo donde se pueden realizar varias actividades.



1.1.Hora:

En el menú principal se estará reflejando la hora en tiempo real del sistema.

2023/06/18 18:24:55




1.2.Sub menú:

En esta sección tienes 5 opciones para interactuar las cuales son:

Configuración del sistema: En esta opción se le desplegara una ventana para modificar los parámetros de la estación RiTeVe.

Al ingresar se le brindara información de como guardar los cambios.



En esta sección se puede configurar todos los parámetros de la estación, cada vez que se efectué un cambio se debe presionar el botón "Cambiar", y por último presionar el botón "Guardar" al final de la ventana, en caso de no querer guardar ningún cambio presionar "Cancelar".


Hay validaciones para algunas configuraciones, asegúrate de cumplir los requisitos para poder modificar algunos de estos parámetros, ejemplo si quieres bajar las líneas de trabajo estas deben de estar vacías.

Ayuda: Desplegara este manual:

Acerca de: Desplegara una ventana con la información de los programadores y datos extra.

Salir: Cierra el RiTeVe.





2.1.1.Tipo de cita:

Aquí debes seleccionar si es la Primera Vez que vas a llevar el vehículo a inspección en RiTeVe en el año, si ya has llevado el vehículo y te dieron como resultado Reinspección deberes seleccionar esta opción.




2.1.2. Numero de placa:



Aquí se debe escribir el numero de placa de su vehículo, como máximo 8 caracteres.

2.1.3.Tipo de Vehículo:

Aquí deberás seleccionar de la lista de opciones el tipo de vehiculo que quieres llevar a RiTeVe.



2.1.4. Marca del vehículo:

Aquí deberá escribir la marca del vehículo, dato de 3 a 15 caracteres como máximo.

Marca del vehículo:	
2.1 E Madala	

2.1.5.Modelo:

Aquí debes escribir el modelo de tu vehículo, dato de 15 caracteres máximo.

Modelo:	

2.1.6. Propietario:

Aquí deberás escribir el nombre completo del propietario del vehículo, dato de 6 a 40 caracteres máximo.

Propietario:	

2.1.7.Telefono:

Aquí se debe ingresar el número de teléfono de contacto, dato de máximo 20 caracteres.

Teléfono:	

2.1.8. Correo electrónico:

Aquí se debe ingresar el correo electrónico, este debe existir sino la solicitud de cita no se procesará.

Correo electrónico:	




2.1.9. Dirección física:

Aquí se debe ingresar la dirección de residencia del propietario, dato de 10 a 40 caracteres máximo.

Dirección física:	

2.2.1.Fecha Manual:


Si se selecciona la opción Manual se le habilitara una serie de widgets que te facilitaran redactar una fecha y hora que deseas para tu cita.



2.2.2.Fecha Automática:

Si se selecciona la opción Automática se le desplegara una nueva ventana con las fechas para cita disponibles.


Esta ventana se desplegará después de validar todos los datos seleccionados y escritos.



Al presionar Guardar se te enviara un correo electrónico con tu fecha y hora y numero de cita.








3.1. Datos para eliminar:

Se debe ingresar el numero de cita a eliminar junto al numero de placa del vehículo registrado con esa cita.

Si el vehículo ya se encuentra en revisión no se puede eliminar la cita de lo contrario si se puede eliminar.




El botón cerrar ventana te devuelve al menú.





4.1. Datos para el ingreso:

Se debe ingresar el número de cita junto al número de placa del vehículo registrado con esa cita. Si alguno de los datos no coincide desplegara una ventana de error.





Se desplegará la información del vehículo

Si el vehículo ya se encuentra registrado no permitirá ingresarlo de lo contrario agregará el vehículo en la cola de espera más vacía.






5.1.Tablero:

En esta opción se despliega un tablero representando todas las filas de trabajo que tiene la estación, la columna **línea** está escrita todas las líneas de trabajo, la columna **siguiente** son los vehículos que están de primeros en la cola de espera de esa fila, y posteriormente están todos los **puestos** donde en cada puesto se revisan aspectos diferentes del vehículo.

Linea	Siguiente	Puesto 1	Puesto 2	Puesto 3	Puesto 4	Puesto 5	
1		ABC123	1		1		^
2	342ff	1			[•
3		1					
4		1					•
5		- 1	[
6		1	[




5.2.Comando



En esta opción se van a escribir una serie de comandos que van a interactuar directamente con los vehículos los comandos serian:

Ejemplos del comando: TPLN501, UJBN562, EXYZ001 23, F5200, etc.

TXXXXXX El vehículo con la placa XXXXXX debe avanzar al siguiente puesto. Todos los vehículos se mueven una posición adelante. Se actualizan la "cola de revisión" y la "cola de espera" de la línea. Además el puesto 5 debe estar vacío




UXXXXXX El vehículo con la placa XXXXXX debe avanzar al siguiente puesto si estuviera libre. Avanza únicamente este vehículo. Actualiza la "cola de revisión".

EXXXXXX YYYY Al vehículo con la placa XXXXXX hay que agregarle la falla con el número YYYY. En caso de que la falla sea grave, la placa se pondrá en rojo en el tablero a partir de ese momento.

FXXXXXX Fin del proceso de revisión para el vehículo con la placa XXXXX. Este comando debe validar que el vehículo esté en el puesto 5. Todos los demás vehículos se mueven una posición adelante. El programa debe actualizar automáticamente el dato "Estado de la revisión" para esta cita con estos valores:

- "APROBADA" sino presenta fallas o presenta solo fallas leves. (Envía hoja de revisión y certificado)
- "REINSPECCIÓN" si presenta de 1 a 3 fallas graves (esto según el dato de configuración sobre cantidad de fallas graves). (Envía hoja de revisión)
- "SACAR DE CIRCULACIÓN" si presenta 4 o más fallas graves (esto según el dato de configuración sobre cantidad de fallas graves). (Envía hoja de revisión)

Al efectuar el comando dependiendo del resultado al correo se te va a enviar los datos:





6. Lista de fallas



6.1. Consultar Fallas:

Al ingresar a lista de fallas se te desplegara un menú donde aparecerán las fallas ya realizadas con sus respectivos botones de modificar y borrar, esta implementación es mucho más atractiva ya que tenemos siempre a la mano la información de las fallas asi que es proceso es aún más fácil.

6.2. Agregar fallas:

Número falla:

En esta opción se debe escribir el numero de falla este numero va de 1 a 9999 y si se escribe un numero de falla ya registrado te lo informara.

Descripción de la falla:

En esta opción se debe escribir una descripción de la falla como de 5 a 200 caracteres.

Tipo de falla:


En esta opción debes seleccionar si esta falla representa algo leve o grave.







En esta opción se te desplegara un mensaje solicitando la confirmación de la eliminación de la falla.



Al presionar si se eliminara completamente