Les différents accès distants

Mise en contexte : dans se document sur les accès distants vous y trouverez 7 accès distants différent, comment les mettre en places et les avantages / inconvénient de chaque accès

Avant de commencer nous allons définir se qu'es un accès distant : Un accès distants consiste a pouvoir utilisé une machine éloigné sans limite de distance.

Listes des accès distants a mettre en place :

- -Telnet
- -SSH
- -Team Viewer
- -RDP
- -Chrome Remote Desktop
- -RealVNC
- -Anydesk

Mise en place de l'accès distance TELNET :

Telnet est un protocole client-serveur basé sur l'échange de données via des connexions TCP

Avantage: polyvalent, multi plateforme

Inconvénients : échange de données non sécurisé, «Facile» a pirater


pour utilisé Telnet nous allons avoir besoin de nous rendre dans le panneau de configuration puis programme



ensuite



Cochez «Telnet» pour activé le protocole



Ouvrez une cmd



Entrez "Telnet" a l'intérieur

Vous entrez dans l'interface Telnet


```
Bienvenue dans le client Telnet Microsoft
Le caractère d'échappement est 'CTRL+$'
Microsoft Telnet>
```

Pour vous connectez a un appareil il vous suffit de taper la commande "open" adresse IP et la connexion se fais automatiquement.


Mise en place de l'accès distance SSH:

SSH permet de garantir l'identité des 2 parties ainsi que la confidentialité de la communication. L'intégrité est également garantie. Il permet ainsi à un administrateur de se connecter a un terminal de serveur pour réaliser ses opérations.


Pour connecter le client Windows et la Debian (ou autre) il suffit d'installer et de lancer « putty » (Windows) , d'entrer l'IP de l'appareil et de cliquez sur « open »



-Cliquez sur « Accept »



Pour vous connectez utilisez « sio » « sio »
login as: sio
sio@192.168.56.3's password:



C'est terminé vous êtes connecter en SSH de Windows a Debian

Mise en place de l'accès distance TeamViewer :

Avantage : Établissez des connexions entrantes et sortantes entre des appareil Accédez et assistez à distance en temps réel

Inconvénients : pas d'inconvénients majeur si se n'est que si vous ne surveiller pas votre appareil l'utilisateur qui le contrôle a distance peux faire se qu'il veut.

Pour pouvoir mettre un place un accès distant TeamViewer il vous installer le logiciel TeamViewer

- https://www.teamviewer.com/fr/telecharger/windows/

une fois sur leurs site il vous suffit de sélectionner quelle versions vous corresponds


TeamViewer pour Windows

- Établissez des connexions entrantes et sortantes entre des appareils
- Accédez et assistez à distance en temps réel
- Collaborez en ligne, participez à des réunions et chattez avec d'autres utilisateurs


Télécharger la version 64 bits


Télécharger la version 32 bits

je vous conseil l'installation par défaut pour le début



acceptez le règlement





Votre ID permet au autre utilisateurs d'avoir accès a distance a a votre appareil Vous pouvez accédez a distance (Attention ils faut que la person

Pour vous connectez a distance comme dis au dessus ils vous suffit d'entrez sont id et d'appuyer sur « connecter»

vous avez juste a enter le mot de passe et vous êtes connecter a distance

Mise en place de l'accès distance RDP:


Avantages :Il conserve les données stockées en toute sécurité sur le bureau de l'utilisateur, au lieu de les stocker sur des serveurs cloud ou sur les appareils personnels non sécurisés

Inconvenant : Identifiants de connexion des utilisateurs peu sécurisés Accès au port non restreint (Les connexions RDP ont toujours lieu sur le port 3389)

RDP (Connexion bureau à Distance) est un protocole installé de base sur les appareil possédant windows qui permet d'accéder a une machine a distance


il vous suffit de taper « RDP » dans la barre de recherche Windows






Avant toutes choses il faut activer le bureau a distance pour permettre sont fonctionnement


Pour cela rendez-vous dans le panneau de configuration



Réglez l'affichage en grande icône pour facilité la recherche



aller dans système puis



vérifiez bien que les paramètres suivant soit correct


- 0

Assistance à distance

Autoriser les connexions d'assistance à distance vers cet ordinateur


Après avoir fais ça il vous faut maintenant l'autoriser dans le pare-feu :


Retournez dans le panneau de configuration puis système et sécurité





Pare-feu Windows













Activez le bureau à distance puis valider

☑ Bureau à distance ☑


Pour l'accès distant il vous suffit d'entrer l'IP de l'appareil au quelle vous souhaitez vous connectez



Entrez le mot de passe administrateur



Attendez



Après cela vous serez connectez a distance via RDP

Mise en place de l'accès distance Chrome Remote Desktop :


Inconvenant : les personnes mal intentionné peuvent mettre en place très facilement ce système a l'insu de l'utilisateur


Avantage: simplicité

Pour chrome RD il y a 2 options la 1ere qui consiste a autoriser les autres utilisateurs a contrôler votre machine a distance



Pour configurer chrome RD il suffit d'entrer le nom et un mot de passe avec 6 caractère minimum





Pour pouvoir accéder a un appareil ils vous faut d'abord générer un code qui vous permettras d'identifié l'appareil au quel vous voulez vous connectez




(Attention le code es temporaire)

Il n'y a plus qu'a enter le code générer précédemment et cliquez sur « Se connecer »



Attendez le que la connexion s'effectue et vous serez connectez à distance




RealVNC est un logiciels d'accès à distance. Le logiciel se compose d'un serveur et d'une application cliente pour le protocole Virtual Network Computing (système de visualisation et de contrôle de l'environnement de bureau d'un ordinateur distant)pour contrôler à distance l'écran d'un autre ordinateur

Afin de pouvoir mettre en place un accès distant VNC il faut d'abord vous rendre sur le site (https://www.realvnc.com/fr/connect/download/viewer/windows/)





ici Windows

Installer l'application (rien de compliqué appuyer juste sur suivant à chaque étape)



Une fois l'installation terminé lancer «VNC Viewer»





Crée votre compte

Please enter your email

We'll sign you up if you're new. Please enter your **real email address**; you'll need to receive email to sign in on new devices.




We'll store your email securely, and never share it. You can manage communications in your account profile. Privacy policy.



If you can't see our reCAPTCHA above, please contact support.




Aller dans fichier puis « nouvelle connexion »



Installez VNC Server sur les ordinateurs pour qu'ils apparaissent automatiquement comme faisant partie de votre equipe.

Vous pouvez également vous connecter directement en tapant l'adresse IP ou le nom d'hôte VNC Server dans la barre de recherche.


Entrer l'adresse ip et un nom (le nom est facultatif)




Un profil apparaît faite clique droit dessus



et cliquez sur connexion



Attendez la fin de la connexion et vous serez connectez a l'appareil a distance



Mise en place de l'accès distance Anydesk :

AnyDesk est plutôt similaire a TeamViewer en beaucoup plus simple

Avantage : permet un accès à distance sécurisé et stable simple a prendre en main


Inconvenant : très facile de l'utiliser manière malveillante car une fois que la personne en face es le contrôle l'utilisateur réel ne peux rien faire

Pour le mettre en place rendez vous sur le site d'anydesk (pas de lien car beaucoup trop long)

Installer l'application

Access. Now.

Accédez à n'importe quel appareil à tout moment. Partout. Toujours sécurisé et rapide.



Lancez l'exécutable (a notez que anydesk n'est pas une application a proprement parler car elle ne s'installe pas sur le pc tout est dans l'exécutable et ne nécessite aucune permissions

Pour vous connectez a distance il vous suffit d'entrer le code de la machine au quelle vous voulez accédez puis appuyer sur « entrer »(comme chrome et teamviewer) attention la personne sur la machine devra accepter la connexion