

夏 × 語 × 遙
X I A Y U Y A O

聲音資料庫

Version 3

快速使用說明

一、快速使用流程

Step1 解壓縮檔案

將下載的 zip 檔解壓縮為

1. Xia_Voice_Bank_Version3(主聲音庫)
 2. Voicemith – SetLyrics3(自動輸入歌詞外掛)
 3. 快速上手(內含說明文件)
- 三個資料夾。

Step2 放入主聲音庫

將 Step1 中所得聲音庫 Xia_Voice_Bank_Version3 資料夾放入 UTAU 主程式資料夾中的 voice 資料夾。

Step3 安裝外掛^{*}(此外掛不支援 Windows XP 作業系統)

將 Step1 中所得插入歌詞外掛 Voicemith – SetLyrics 3 資料夾打開雙擊 SetLyricInstaller.exe，選擇路徑並安裝。

Step4 安裝 Presamp

點擊 [Presamp0.871](#) 此連結下載 Presamp0.871_setup 安裝版並按照其說明文件程序安裝及設定。

Step5 開始使用

開始使用夏語遙 Version 3 聲音庫。




二、 詳細流程解說

解壓縮檔案

將下載的 Xia_Voice_Bank_Version3.zip 檔解壓縮為

1. Xia_Voice_Bank_Version3(主聲音庫)
2. Voicemith – SetLyrics3(自動輸入歌詞外掛)
3. 快速上手(內含說明文件)


三個資料夾。如下圖：



放入主聲音庫


將 Step1 中所解壓縮之聲音庫 Xia_Voice_Bank_Version3 資料夾放入 UTAU 主程式資料夾中的 voice 資料夾。

如下圖：



安裝外掛*(此外掛不支援 Windows XP 作業系統)

將 Step1 中的插入歌詞外掛 Voicemith – SetLyrics3 資料夾
雙擊 SetLyricInstaller.exe，選擇語言及路徑點擊安裝。




安裝 Presamp

點擊 [Presamp0.871](#) ← 此連結下載 Presamp0.871_setup
安裝版並按照其說明文件程序安裝及設定。


1. 網頁開啟後下拉尋找最新の安定板はコチラ處點選下載。



2. 下載完成後執行解壓縮並點擊 INSTALL.EXE。




3. 進入安裝程式。(系統語系若無切換成日文語系則顯示為“?”及亂碼，但不影響安裝)




開始使用




1. 完成上述檔案放置與安裝後，以系統管理員身分執行 UTAU，並點下圖藍圈處，將 Voice Bank 切換為 Xia_Voice_Bank_Version3，如下圖紅圈處。




2. 將底下 Tool1(append)與 Tool2(resample)兩個欄位開啟並至 UTAU 主程式根目中錄替換成為 presamp.exe，如下圖，設定完成後，點選 OK。



3. 完成後，進入設定選項，並依照下列圖示勾選項目即完成。



4. 開啟 predict1.600 外掛，使引擎設定的**工具 1** 為預設值 wavtoolex.exe，**工具 2** 則可設定為您習慣使用的引擎或使用預設 resampler.exe 設定完成保存後即可開始使用。




匯入 MIDI

於**快速上手**資料夾中，附有本教學用之範例曲“大大的溫暖” MIDI 檔案及歌詞檔 txt，亦可做為聲音庫測試使用。流程如下：




插入歌詞(此為介紹一般正常使用流程，詳細外掛功能介紹，請見附錄一)

1. 依上述步驟匯入 MIDI 檔，完成後選擇欲插入歌詞之音符。



2. 開啟 Voicemith – SetLyrics3(自動輸入歌詞外掛)。



3. 將歌詞複製至下圖藍色圈圈處。(亦可直接匯入.txt 檔案)



4. 拉入後，點選轉換即可得到拼音板歌詞，顯示於右側輸入框及下方對應音符區。

可直接於此欄位進行修改，例如
將原本轉換錯誤之 **xiang** 改為正
確發音 **yang**!



5. 至中央區塊選擇所需之音源組發音記號，並畫於下方對應音符區




6. 選擇完成所需音色後，點選完成及插入完畢。




完成後播放與匯出

1. 完成歌詞插入後即可播放，並仔細聆聽是否有發音不順暢之處，可針對其進行修改及開始做更細部的調聲，另外 UTAU 編輯器中附有每一小節與拍點之參考線，故調整時也須注意歌曲的速度與每個音符的拍值長度是否與歌曲對正。



2. 如下圖，點選 Project 下拉選單中的 Render wav File，並指定存檔位置。



3. 選擇位置後點選“存檔”就大功告成囉，可立即播放檢查，有任何問題，可先至[快速上手](#)資料夾中閱讀「[必看!常見問題集](#)」。或來信至: tech@voicemith.com。



附錄 (一) Voicemith – SetLyrics 3 外掛圖解

轉換後修改區

輸入歌詞區


音源組選擇區

對應音符區



於輸入歌詞區輸入後，需按此轉換鍵，即可轉為拼音歌詞。

(1)為發音記號選擇區，選定欲使用之發音記號後，即可畫在(2)中的對應音符區，使其顏色及後綴改變。



於下方欄位輸入後，按“+”可新增欲自行設定之轉換字。

於此兩個欄位輸入中文字及拼音。

編輯完畢後按儲存即可。

注意事項

1. 本外掛使用微軟拼音資料庫，轉換時有少數文字拼音方式與本聲音庫設定不同，另外中文特有之破音字的部分也須注意及確認。
2. 若發現轉換資料有誤，則可用優先轉換字典編輯及儲存您的常用字音。
3. 此外掛不支援 Windows XP 作業系統。