


Инструкция менеджера

Инструкция менеджера / администратора — Контроль доступа

Менеджер УК работает в **дашборде** в разделах контроля доступа. Часть функций (оборудование, device-ключи) доступна только системному администратору (`system_admin`).


Роли: `manager` — авто, заявки, пропуска, зоны, история; `system_admin` — дополнительно камеры, шлагбаумы, edge-контроллеры и device-ключи.

Контроль доступа — это **разделы того же дашборда УК**: общая навигация, вход и роли.



1. База доступа (раздел «База доступа»)

Три вкладки:



Автомобили

Список авто: номер (оригинал/нормализованный), страна/тип, марка/цвет, статус (активен/заблокирован/архив), связанные квартиры. Действия:

- **«Добавить авто»** — создать авто и при необходимости привязать к квартире (+ право на зону).
- **«Заблокировать»** — с обязательной причиной (фиксируется); **«Разблокировать»**, **«В архив»**.

Пропуска

Список временных пропусков (тип, квартира, номер, зона, срок, использовано/лимит, статус).

- **«Создать taxi-пропуск»** — выдать пропуск вручную.

Заявки жителей

Заявки на постоянный авто (квартира, заявитель, номер, тип связи, статус).

- **«Подтвердить»** (опц. зона + комментарий) — активирует постоянный авто (создаются авто + связь с квартирой + право на зону), житель получает уведомление.
- **«Отклонить»** — с комментарием.

2. История проездов (раздел «История проездов»)

Журнал всех проездов с фильтрами (период, решение, зона, номер, источник) и пагинацией. Клик по строке → деталь: камера, достоверность, arrend-only цепочка решений, команды шлагбаума, ручные открытия, фото.

История проездов

События доступа с фильтрами и детализацией

Номер

Решение

С даты

По дате

Зона

Источник

Сбросить

Поиск по номеру

Все решения

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

Сбросить

ВРЕМЯ	РЕШЕНИЕ	СТАТУС	ПРИЧИНА	НОМЕР	НАПРАВЛЕНИЕ	МЕСТО	ИСТОЧНИК
28.06.2026, 18:46:48	Разрешён	Разрешён	ТС в постоянном списке	01A123BC	Въезд	Зона 1 · Точка 1	anpr
28.06.2026, 18:39:48	Разрешён	Разрешён	ТС в постоянном списке	01A123BC	Выезд	Зона 1 · Точка 1	anpr
28.06.2026, 18:26:48	Ручная проверка	Ручная проверка	Требуется ручная проверка	30B777CD	Въезд	Зона 1 · Точка 1	anpr
28.06.2026, 18:13:48	Запрещён	Запрещён	ТС не найдено	85C456EF	Въезд	Зона 1 · Точка 2	anpr
28.06.2026, 18:02:48	Разрешён	Разрешён	Гостевой доступ разрешён	10D908GH	Въезд	Зона 1 · Точка 1	anpr
28.06.2026, 17:48:48	Запрещён	Запрещён	Срок доступа истёк	50E222JK	Въезд	Зона 2 · Точка 3	anpr
28.06.2026, 17:25:48	Разрешён	Разрешён	ТС в постоянном списке	90F345LM	Выезд	Зона 2 · Точка 3	anpr
28.06.2026, 16:59:48	Разрешён	Разрешён	Гостевой доступ разрешён	40G678NP	Въезд	Зона 1 · Точка 1	anpr
28.06.2026, 16:40:48	Запрещён	Запрещён	ТС не найдено	70H012QR	Въезд	Зона 1 · Точка 2	anpr
28.06.2026, 16:12:48	Разрешён	Разрешён	ТС в постоянном списке	01A123BC	Въезд	Зона 1 · Точка 1	anpr

1-10 из 128

3. Оборудование и зоны (раздел «Оборудование»)

Управление топологией точек въезда. Зоны и въезды — `manager + system_admin`; камеры, шлагбаумы, контроллеры — только `system_admin`.

Оборудование

Зоны, въезды, камеры, шлагбаумы и контроллеры точек проезда

Зоны

Места

Закрепления

Въезды

Камеры

Шлагбаумы

Контроллеры

Зоны

КОД	НАЗВАНИЕ	ТИП ПАРКОВКИ	ЗАНЯТОСТЬ	OFFLINE-РЕЖИМ	ЛИМИТ ПОСТОЯННЫХ	СТАТУС	ДЕЙСТВИЯ
Z-MAIN	Главный двор	Закреплённые	—	Кэш постоянных	2	Активен	Редактировать Деактивировать
Z-PARK	Подземный паркинг	Общая	57 / 80	Закрыто при сбое	1	Активен	Редактировать Деактивировать
Z-SERV	Служебная зона	Закреплённые	—	Закрыто при сбое	—	В архиве	Редактировать

МЕСТА

+
Добавить место

КОД	ЗОНА	СТАТУС	ДЕЙСТВИЯ
A-01	Z-MAIN — Главный двор	Активен	Редактировать Деактивировать
A-02	Z-MAIN — Главный двор	Активен	Редактировать Деактивировать
A-03	Z-MAIN — Главный двор	Неактивно	Редактировать Деактивировать
P-101	Z-PARK — Подземный паркинг	Активен	Редактировать Деактивировать
P-102	Z-PARK — Подземный паркинг	В архиве	Редактировать Деактивировать

ЗАКРЕПЛЕНИЯ

+
Закрепить место

Вкладки:

- **Зоны** — код, название, **тип парковки** (закреплённая/общая), ёмкость, лимит авто на квартиру, привязанные **фазы** (yards). Для общих зон видна занятость.
- **Въезды** — точка проезда, направление.
- **Камеры** — привязка к въезду, вендор/модель, доп-атрибуты (JSON).
- **Шлагбаумы** — тип реле, конфиг (JSON).

- **Контроллеры (edge)** — создание контроллера выдаёт **device API-ключ** один раз (сохраните!); есть **ротация ключа**.

КОД	ЗОНА	НАПРАВЛЕНИЕ	НАЗВАНИЕ	СТАТУС	ДЕЙСТВИЯ	
G-MAIN-IN	Z-MAIN — Главный двор	Въезд	Главный въезд	Активен	Редактировать	Деактивировать
G-MAIN-OUT	Z-MAIN — Главный двор	Выезд	Главный выезд	Активен	Редактировать	Деактивировать
G-PARK-IN	Z-PARK — Подземный паркинг	Въезд	Въезд в паркинг	Активен	Редактировать	Деактивировать
G-SERV-IN	Z-SERV — Служебная зона	Въезд	Служебный въезд	В архиве	Редактировать	

КАМЕРЫ						
КОД	ВЪЕЗД	НАПРАВЛЕНИЕ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	СТАТУС	ДЕЙСТВИЯ	
CAM-01	G-MAIN-IN	Въезд	Hikvision IDS-2CD7A46	Активен	Редактировать	Деактивировать
CAM-02	G-MAIN-OUT	Выезд	Hikvision IDS-2CD7A46	Активен	Редактировать	Деактивировать
CAM-03	G-PARK-IN	Въезд	Dahua IPC413	Активен	Редактировать	Деактивировать

ШЛАГБАУМЫ					
КОД	ВЪЕЗД	РЕЛЕ	СТАТУС	ДЕЙСТВИЯ	
BAR-01	G-MAIN-IN	NO #1	Активен	Редактировать	Деактивировать
BAR-02	G-MAIN-OUT	NO #2	Активен	Редактировать	Деактивировать
BAR-03	G-PARK-IN	NC #1	Активен	Редактировать	Деактивировать

КОНТРОЛЛЕРЫ				
ИД	НАЗВАНИЕ	СТАТУС	IP ALLOWLIST	ДЕЙСТВИЯ

Тип парковки

- **Закреплённые места** — заведите **места** (вкладка «Места») и **закрепления** за квартирами (вкладка «Закрепления»: владение **owned** /аренда **rented** со сроком; отзыв/ продление). Авто квартиры пускают при активном закреплении; просрочка аренды → отказ.
- **Общие зоны** — личных мест нет; пускаем все авто квартиры, обслуживаемой зоной; гибкий лимит на квартиру. Сейчас ведётся **учёт заездов**; полный контроль занятости — после оснащения выездных камер.

Диагностика точки (без камеры)

Для контроллера — действие «**Тест**»: синтетический проезд проходит реальный Decision Engine, видно решение/команду; событие появляется в live-ленте и истории (помечено как диагностическое). Позволяет принять настроенную точку до подключения реальной камеры.

4. Что менеджер НЕ может

- Изменять или удалять события/решения/аудит (журналы append-only).
- Открывать шлагбаум «за оператора» без причины и аудита.

Типовые сценарии

- **Новый житель с авто:** житель подаёт заявку → вы подтверждаете в «База доступа → Заявки» → авто активируется автоматически.

- **Заблокировать должника:** «База доступа → Автомобили → Заблокировать» с причиной.
- **Завести подземный паркинг с местами:** «Оборудование → Зоны» (тип «закреплённые») → «Места» → «Закрепления» за квартирами (купля/аренда+срок).
- **Принять точку въезда без камеры:** «Оборудование → Контроллеры → Тест».