
Conexión Escritorio Remoto


Desde



Windows Server


Habilitar Escritorio Remoto

- Desde la ventana del “Servidor local” pulsar sobre el valor “Deshabilitado” de la opción “Escritorio remoto”. Al pulsar sobre él nos muestra la siguiente ventana de la pestaña “Acceso remoto” de las “Propiedades del sistema”:




Habilitar Escritorio Remoto

- En “Seleccionar usuarios…”. se incluyen los diferentes usuarios para acceder al servidor por “Escritorio remoto”.
  En nuestro caso, sólo tendríamos que añadir al usuario “Administrador” pero esto **no es necesario, ya que en la propia ventana nos indica que el usuario “Administrador ya tiene acceso”**.



Tarea Conexión Escritorio Remoto

- Necesitamos poner la red de ambas máquinas en Red Nat, tanto cliente como servidor.



Desde



Server

Instalar Cliente
Escritorio Remoto



Remmina

https://gcore.com/learning/how-to-install-remmina-on-ubuntu

Para más información

How to install Remmina

1. Update the package lists for upgrades and new package installations by entering this command:

```
sudo apt-get update
```

2. Install Remmina using the following command:

```
sudo apt-get install remmina
```

How to install Remmina

3. If you plan on using RDP, SSH, or other protocols, you'll need to install these plugins separately.

```
sudo apt-get install remmina-plugin-rdp
```

4. For the VNC plugin, use the following command:

```
sudo apt-get install remmina-plugin-vnc
```


One a installation is complete

5. You can start Remmina by typing ‘remmina’ into the terminal.

```
remmina
```

Cliente de Escritorio Remoto llamado Remmina

Localizando el Programa




Crear la Conexión con protocolo RDP

Protocolo RDP

Servidor: la ip del servidor


Nombre de usuario: el usuario administrador del Windows server.

Contraseña del administrador



Nombre de Servidor:
IP Servidor
Nombre usuario:
Administrador
Contraseña la que pusiste al instalar Server

Guardar y conectar



Comprueba las IP's de servidor y cliente

- En Windows Server ipconfig
- Y en Ubuntu Server ifconfig

Conseguido !!! Entramos desde Linux Server por acceso remoto al Server de Windows

