


COMPTE RENDU MISSION 1 : ABBASSI DOHA mission 1)

Je commence par modifier la carte réseau



procédure d'installation de la machine debian 12 sns interface graphique :

debian 12

Debian GNU/Linux installer menu (BIOS mode)

Graphical install


Install



Advanced options >



Accessible dark contrast installer menu >

Help

Install with speech synthesis







[[!]] Configurer le réseau

Vous pouvez maintenant réessayer la configuration automatique du réseau, - cela peut réussir si le serveur DHCP met du temps à répondre -, ou bien vous pouvez configurer vous-même le réseau. Certains serveurs DHCP demandent qu'un hôte DHCP soit donné par le client, vous pouvez l'indiquer avant de réessayer la configuration automatique.

Méthode pour la configuration du réseau :

Réessayer la configuration automatique du réseau
Réessayer la configuration automatique avec un nom d'hôte DHCP
Configurer vous-même le réseau

Ne pas configurer le réseau maintenant

<Revenir en arrière>

[[!]] Configurer le réseau

L'adresse IP est propre à une machine et peut être constituée de :

- * quatre nombres séparés par des points (IPv4) ;
- * des blocs de caractères hexadécimaux séparés par le caractère « deux-points » (IPv6).

Il est également possible d'ajouter un masque de sous-réseau au format CIDR (par exemple « /24 »).

Si vous ne savez pas quoi indiquer, veuillez consulter l'administrateur de votre réseau.

Adresse IP :

192.168.112.24

<Revenir en arrière>

<Continuer>

[[!]] Configurer le réseau

Le masque-réseau sert à déterminer les machines locales du réseau. Si vous ne connaissez pas cette valeur, consultez votre administrateur. Le masque-réseau est une série de quatre nombres séparés par des points.

Valeur du masque-réseau :

255.255.255.0

<Revenir en arrière>

<Continuer>

[!!] Configurer le réseau

La passerelle est une adresse IP (quatre nombres séparés par des points) qui indique la machine qui joue le rôle de routeur ; cette machine est aussi appelée le routeur par défaut. Tout le trafic qui sort du réseau (p. ex. vers Internet) passe par ce routeur. Dans quelques rares circonstances, vous n'avez pas besoin de routeur. Si c'est le cas, vous pouvez laisser ce champ vide. Consultez votre administrateur si vous ne connaissez pas la réponse correcte à cette question.

Passerelle :

192.168.1.1

<Revenir en arrière>

<Continuer>

[!] Configurer le réseau

Veuillez indiquer le nom de ce système.

Le nom de machine est un mot unique qui identifie le système sur le réseau. Si vous ne connaissez pas ce nom, demandez-le à votre administrateur réseau. Si vous installez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez.

Nom de machine :

debian

<Revenir en arrière>

<Continuer>

[!] Configurer le réseau

Le domaine est la partie de l'adresse Internet qui est à la droite du nom de machine. Il se termine souvent par .com, .net, .edu, ou .org. Si vous paramétrez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez mais assurez-vous d'employer le même nom sur toutes les machines.

Domaine :

<Revenir en arrière>

<Continuer>

[[!]] Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Vous devez choisir un mot de passe pour le superutilisateur, le compte d'administration du système. Un utilisateur malintentionné ou peu expérimenté qui aurait accès à ce compte peut provoquer des désastres. En conséquence, ce mot de passe ne doit pas être facile à deviner, ni correspondre à un mot d'un dictionnaire ou vous être facilement associé.

Un bon mot de passe est composé de lettres, chiffres et signes de ponctuation. Il devra en outre être changé régulièrement.

Le superutilisateur (« root ») ne doit pas avoir de mot de passe vide. Si vous laissez ce champ vide, le compte du superutilisateur sera désactivé et le premier compte qui sera créé aura la possibilité d'obtenir les privilèges du superutilisateur avec la commande « sudo ».

Par sécurité, rien n'est affiché pendant la saisie.

Mot de passe du superutilisateur (« root ») :

abbassi

[*] Afficher le mot de passe en clair

<Revenir en arrière>

<Continuer>

<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

[[!]] Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Veuillez entrer à nouveau le mot de passe du superutilisateur afin de vérifier qu'il a été saisi correctement.

Confirmation du mot de passe :

abbassi

[*] Afficher le mot de passe en clair

<Revenir en arrière>

<Continuer>

[[!]] Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Un compte d'utilisateur va être créé afin que vous puissiez disposer d'un compte différent de celui du superutilisateur (« root »), pour l'utilisation courante du système.

Veillez indiquer le nom complet du nouvel utilisateur. Cette information servira par exemple dans l'adresse d'origine des courriels émis ainsi que dans tout programme qui affiche ou se sert du nom complet. Votre propre nom est un bon choix.

Nom complet du nouvel utilisateur :

abbassi

<Revenir en arrière>

<Continuer>

[[!]] Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Veillez choisir un identifiant (« login ») pour le nouveau compte. Votre prénom est un choix possible. Les identifiants doivent commencer par une lettre minuscule, suivie d'un nombre quelconque de chiffres et de lettres minuscules.

Identifiant pour le compte utilisateur :

abbassi

<Revenir en arrière>

<Continuer>

[[!]] Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Un bon mot de passe est composé de lettres, chiffres et signes de ponctuation. Il devra en outre être changé régulièrement.

Mot de passe pour le nouvel utilisateur :

abbassi

[*] Afficher le mot de passe en clair

<Revenir en arrière>

<Continuer>

[!!] Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Veillez entrer à nouveau le mot de passe pour l'utilisateur, afin de vérifier que votre saisie est correcte.

Confirmation du mot de passe :

abbassi

[*] Afficher le mot de passe en clair

<Revenir en arrière>

<Continuer>

[!!] Partitionner les disques

Le programme d'installation peut vous assister pour le partitionnement d'un disque (avec plusieurs choix d'organisation). Vous pouvez également effectuer ce partitionnement vous-même. Si vous choisissez le partitionnement assisté, vous aurez la possibilité de vérifier et personnaliser les choix effectués.

Si vous choisissez le partitionnement assisté pour un disque complet, vous devrez ensuite choisir le disque à partitionner.

Méthode de partitionnement :

Assisté - utiliser un disque entier

Assisté - utiliser tout un disque avec LVM

Assisté - utiliser tout un disque avec LVM chiffré

Manuel

<Revenir en arrière>

[!!] Partitionner les disques

Veillez noter que toutes les données du disque choisi seront effacées mais pas avant d'avoir confirmé que vous souhaitez réellement effectuer les modifications.

Disque à partitionner :

SCSI3 (0,0,0) (sda) - 21.5 GB ATA VMware Virtual S

<Revenir en arrière>

[!] Partitionner les disques

Disque partitionné :

SCSI3 (0,0,0) (sda) - ATA VMware Virtual S: 21.5 GB

Le disque peut être partitionné selon plusieurs schémas. Dans le doute, choisissez le premier.

Schéma de partitionnement :

Tout dans une seule partition (recommandé pour les débutants)

Partition /home séparée

Partitions /home, /var et /tmp séparées

<Revenir en arrière>

[!!] Partitionner les disques

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez choisir une partition et modifier ses caractéristiques (système de fichiers, point de montage, etc.), un espace libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique pour créer sa table des partitions.

Partitionnement assisté

Configurer le RAID avec gestion logicielle

Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)

Configurer les volumes chiffrés

Configurer les volumes iSCSI

SCSI3 (0,0,0) (sda) - 21.5 GB ATA VMware Virtual S

n° 1	primaire	20.4 GB	f	ext4	/
------	----------	---------	---	------	---

n° 5	logique	1.0 GB	f	swap	swap
------	---------	--------	---	------	------

~~Annuler les modifications des partitions~~

Terminer le partitionnement et appliquer les changements

<Revenir en arrière>

[!!] Partitionner les disques

Si vous continuez, les modifications affichées seront écrites sur les disques. Dans le cas contraire, vous pourrez faire d'autres modifications.

Les tables de partitions des périphériques suivants seront modifiées :
SCSI3 (0,0,0) (sda)

Les partitions suivantes seront formatées :
partition n° 1 sur SCSI3 (0,0,0) (sda) de type ext4
partition n° 5 sur SCSI3 (0,0,0) (sda) de type swap

Faut-il appliquer les changements sur les disques ?

<Oui>

<Non>

Installation du système de base

46%

Configuration de libpam0g:amd64...

[!] Configurer l'outil de gestion des paquets

L'analyse des supports d'installation a trouvé l'étiquette :

Debian GNU/Linux 12.11.0 _Bookworm_ - Official amd64 NETINST with firmware 20250517-09:51

Vous pouvez maintenant analyser des médias supplémentaires qui seront utilisés par l'outil de gestion des paquets (APT). En principe, ils devraient appartenir au même ensemble que le média d'amorçage. Si vous n'avez pas d'autres supports disponibles, vous pouvez passer cette étape.

Si vous souhaitez analyser d'autres supports, veuillez en insérer un autre maintenant.

Faut-il analyser d'autres supports d'installation ?

<Revenir en arrière>

<Oui>

<Non>

[!] Configurer l'outil de gestion des paquets

Veillez choisir un miroir de l'archive Debian. Vous devriez utiliser un miroir situé dans votre pays ou votre région si vous ne savez pas quel miroir possède la meilleure connexion Internet avec vous.

Généralement, deb.debian.org est un choix pertinent.

Miroir de l'archive Debian :

deb.debian.org
ftp.fr.debian.org
debian.proxad.net
ftp.ec-m.fr
deb-mir1.naitways.net
miroir.univ-lorraine.fr
ftp.u-picardie.fr
ftp.u-strasbg.fr
mirror.plusserver.com
debian.univ-tlse2.fr
ftp.univ-pau.fr
mirrors.ircam.fr
ftp.lip6.fr
debian.polytech-lille.fr
debian.apt-mirror.de
debian.obspm.fr
mirror.johnnybegood.fr
apt.tetaneutral.net
mirror.gitoyen.net
debian.mirrors.ovh.net

<Revenir en arrière>

<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

[!] Configurer l'outil de gestion des paquets

Si vous avez besoin d'utiliser un mandataire HTTP (souvent appelé « proxy ») pour accéder au monde extérieur, indiquez ses paramètres ici. Sinon, laissez ce champ vide.

Les paramètres du mandataire doivent être indiqués avec la forme normalisée « http://[[utilisateur]:mot-de-passe@]hôte[:port]/ ».

Mandataire HTTP (laisser vide si aucun) :

<Revenir en arrière>

<Continuer>

Configuration de l'outil de gestion des paquets (APT)

44%

Téléchargement du fichier 2 sur 3

<Annuler>

[!] Configuration de popularity-contest

Le système peut envoyer anonymement aux responsables de la distribution des statistiques sur les paquets que vous utilisez le plus souvent. Ces informations influencent le choix des paquets qui sont placés sur le premier CD de la distribution.

Si vous choisissez de participer, un script enverra automatiquement chaque semaine les statistiques aux responsables. Elles peuvent être consultées sur <https://popcon.debian.org/>.

Vous pourrez à tout moment modifier votre choix en exécutant « dpkg-reconfigure popularity-contest ».

Souhaitez-vous participer à l'étude statistique sur l'utilisation des paquets ?

<Oui>

<Non>

[!] Sélection des logiciels

Actuellement, seul le système de base est installé. Pour adapter l'installation à vos besoins, vous pouvez choisir d'installer un ou plusieurs ensembles prédéfinis de logiciels.

Logiciels à installer :

```
[ ] environnement de bureau Debian
[*] ... GNOME
[ ] ... Xfce
[ ] ... bureau GNOME Flashback
[ ] ... KDE Plasma
[ ] ... Cinnamon
[ ] ... MATE
[ ] ... LXDE
[ ] ... LXQt
[ ] serveur web
[*] serveur SSH
[*] utilitaires usuels du système
```

<Continuer>

[!] Configuration de grub-pc

Il semble que cette nouvelle installation soit le seul système d'exploitation existant sur cet ordinateur. Si c'est bien le cas, il est possible d'installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal (partition UEFI ou secteur d'amorçage).

Attention : si le programme d'installation ne détecte pas un système d'exploitation installé sur l'ordinateur, cela empêchera temporairement ce système de démarrer. Toutefois, le programme de démarrage GRUB pourra être manuellement reconfiguré plus tard pour permettre ce démarrage.

Installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal ?

<Revenir en arrière>

<Oui>

<Non>

[!] Configuration de grub-pc

Le système nouvellement installé doit pouvoir être démarré. Cette opération consiste à installer le programme de démarrage GRUB sur un périphérique de démarrage. La méthode habituelle pour cela est de l'installer sur le disque principal (partition UEFI ou secteur d'amorçage). Vous pouvez, si vous le souhaitez, l'installer ailleurs sur un autre disque, une autre partition, ou même sur un support amovible.

Périphérique où sera installé le programme de démarrage :

Choix manuel du périphérique
/dev/sda (ata-VMware_Virtual_SATA_Hard_Drive_000000000000000001)

<Revenir en arrière>

[!!] Terminer l'installation

Installation terminée

L'installation est terminée et vous allez pouvoir maintenant démarrer le nouveau système. Veuillez vérifier que le support d'installation est bien retiré afin que le nouveau système puisse démarrer et éviter de relancer la procédure d'installation.

Veuillez sélectionner <Continuer> pour redémarrer.

<Revenir en arrière>

<Continuer>


GNU GRUB version 2.06-13+deb12u1

*Debian GNU/Linux
Advanced options for Debian GNU/Linux

Utilisez les touches ↑ et ↓ pour sélectionner une entrée.
Appuyez sur Entrée pour démarrer le système sélectionné, « e »
pour éditer les commandes avant de démarrer ou « c » pour
obtenir une invite de commandes.
L'entrée sélectionnée sera exécutée automatiquement dans 2 s.

```
Debian GNU/Linux 12 debian tty1

debian login: abbassi
Password:
```



```
Debian GNU/Linux 12 debian tty1

debian login: abbassi
Password:
Linux debian 6.1.0-38-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.147-1 (2025-08-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Sep  5 15:40:19 CEST 2025 on tty1
abbassi@debian:~$ su -
Mot de passe :
root@debian:~#
```

« su - » pour me connecter en super utilisateur

je tape cette commande afin de changer l'ip fixe : nano /etc/network/interfaces

```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet dhcp
```

je rentre mon ip et enlève le dhcp pour la mettre en statique :

```
GNU nano 7.2 /etc/ne
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
address 192.168.112.24_
```

```
link/ether 00:0c:29:58:58:c7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enp2s1
inet6 fe80::20c:29ff:fe58:58c7/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~# reboot_
```


je redémarre ma machine debian afin que la modification s'applique.

je vais vérifier si mes machines communiquent, je vais sur ma machine Windows server et je ping ma debian

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.112.24


Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.112.24 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.112.24 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.112.24 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.112.24 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.112.24 : octets=32 temps=1 ms TTL=64



Statistiques Ping pour 192.168.112.24:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms



C:\Users\Administrateur>
C:\Users\Administrateur>
```

les paquets sont correctement transmis donc oui, mes machines communiquent correctement !

MISSION 3 : je crée un serveur DHCP







l'installation

SERVEUR DE DESTINATION
WIN-JKAB45BFCLN

Afficher la progression de l'installation

Installation de fonctionnalité

Configuration requise. Installation réussie sur WIN-JKAB45BFCLN.

Serveur DHCP

Lancer l'Assistant Post-installation DHCP

[Terminer la configuration DHCP](#)

Outils d'administration de serveur distant

Outils d'administration de rôles

Outils du serveur DHCP

 Vous pouvez fermer cet Assistant sans interrompre les tâches en cours d'exécution. Examinez leur progression ou rouvrez cette page en cliquant sur Notifications dans la barre de commandes, puis sur Détails de la tâche.

[Exporter les paramètres de configuration](#)

< Précédent

Suivant >

Fermer

Annuler

 Configuration post-déploiement

Configuration requise pour : Serveur DHCP à WIN-JKAB45BFCLN

[Terminer la configuration DHCP](#)

 Installation de fonctionnalité

Configuration requise. Installation réussie sur WIN-JKAB45BFCLN.

[Ajouter des rôles et fonctionnalités](#)

Détails de la tâche



2

3

4

5

Connecter ce serveur aux services cloud



DHCP

Fichier Action Affichage ?

DHCP win-jkab45bfc Ajouter une étendue

Actions IPv4

Assistant Nouvelle étendue

Nom de l'étendue


Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.

Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manière dont cette étendue est utilisée dans le réseau.

Nom : dhvcpd1


Description :

< Précédent Suivant > Annuler



je crée
ma
plage

d'adresses ip :



une

ie éte

e nou

rmati

Assistant Nouvelle étendue

Durée du bail

La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.

La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.

De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

Limitée à :

Jours :
0

Heures :
1

Minutes :
0

< Précédent

Suivant >

Annuler



la durée à laquelle un ordinateur peut rester connecter à un dhcp sans changer d'ip est d'1H.

ne
éte
nou
nat

Assistent Nouvelle étendue

réer

Routeur (passerelle par défaut)



Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

Assistant Nouvelle étendue

Serveurs WINS

Les ordinateurs fonctionnant avec Windows peuvent utiliser les serveurs WINS pour convertir les noms NetBIOS d'ordinateurs en adresses IP.



Entrer les adresses IP ici permet aux clients Windows d'interroger WINS avant d'utiliser la diffusion pour s'enregistrer et résoudre les noms NetBIOS.

Nom du serveur :

Résoudre

Adresse IP :

Ajouter

Supprimer

Monter

Descendre

Pour modifier ce comportement pour les clients DHCP Windows, modifiez l'option 046, type de nœud WINS/NBT, dans les options de l'étendue.


< Précédent

Suivant >


Annuler

le
est

dhcp



configuré. On va dès à présent vérifier si le dhcp fonctionne.



CP	Adresse IP de début	Adresse IP de fin	Description
win-jkab45bfc	192.168.112.10	192.168.112.50	Plage d'adresses pour la distribution
IPv4			
Étendu			
Poc			
Bau			
Rés			
Op			


Je met ma machine debian en dhcp :

```
source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet dhcp
```

DHCP	Adresse IP du client	Nom	Expiration du bail	Type	ID unique	Description
win-jkab45bfc	192.168.112.10	debian	12/09/2025 15:02:42	DHCP	295858c70...	
IPv4						
Option						
Étendu						
Poc						
Bau						
Rés						
Op						
Strat						
Stratég						
Filtres						
IPv6						



parefeu empêche ma machine debian de communiquer avec ma machine windows serveur, je le désactive afin qu'elle puisse communiquer avec.

Pare-feu Windows Defender

« Système et sécurité » Pare-feu Windows Defender

Rechercher

Page d'accueil du panneau de configuration

Autoriser une application ou une fonctionnalité via le Pare-feu Windows Defender

- Modifier les paramètres de notification
- Activer ou désactiver le Pare-feu Windows Defender
- Paramètres par défaut
- Paramètres avancés
- Dépanner mon réseau

Voir aussi

Protégez votre ordinateur avec le Pare-feu Windows Defender

Le Pare-feu Windows Defender a pour but d'empêcher les pirates ou les logiciels malveillants d'accéder à votre ordinateur via Internet ou via un réseau.

Mettre à jour les paramètres du pare-feu

Le Pare-feu Windows Defender n'utilise pas les paramètres recommandés pour protéger votre ordinateur.

Utiliser les paramètres recommandés

Quels sont les paramètres recommandés ?

Réseaux privés Non connecté

Réseaux publics ou invités Connecté

Réseaux dans des lieux publics, tels qu'un aéroport ou un cybercafé

État du Pare-feu Windows Defender :	Désactivé
Connexions entrantes :	Bloquer toutes les connexions aux applications ne figurant pas dans la liste des applications autorisées
Réseaux publics actifs :	Réseau non identifié
État de notification :	Ne pas m'avertir lorsque le Pare-feu Windows

```

root@debian:~# ping 192.168.112.25
PING 192.168.112.25 (192.168.112.25) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.112.25: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.424 ms
64 bytes from 192.168.112.25: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.26 ms
64 bytes from 192.168.112.25: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.112.25: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.01 ms
64 bytes from 192.168.112.25: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.943 ms
64 bytes from 192.168.112.25: icmp_seq=6 ttl=128 time=1.13 ms
^C
--- 192.168.112.25 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5019ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.424/0.991/1.263/0.274 ms

```

```
Administrateur : Invite de commandes

C:\Users\Administrateur>ping 192.168.112.10

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.112.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.112.10 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.112.10 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.112.10 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.112.10 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.112.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>
```

Mes 2 machines communiquent et ma machine debian tire de mon dhcp.