



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

데이터 볼륨 가져오기


데이터 볼륨 가져오기

개요

데이터 볼륨 가져오기 메뉴는 ABLESTACK 클라우드 환경에서 외부에 있는 비관리 데이터 볼륨을 관리형 데이터 볼륨으로 전환하거나 반대로 관리 볼륨을 비관리 볼륨으로 전환하기 위해 제공되는 기능입니다.

NOTE

- 저장소 풀은 Up 상태여야 합니다.
- 이 기능은 KVM만 지원합니다.



기능 및 사용 방법


1. 스토리지 풀 선택 및 비관리 볼륨 조회

- 화면 상단에서 Zone과 스토리지 풀을 선택하여 가져올 비관리 볼륨을 조회합니다.
- 선택한 스토리지 풀에 있는 비관리 데이터 볼륨이 목록으로 표시됩니다.

2. 비관리 볼륨 선택


- ABLESTACK에 의해 제어되지 않는 볼륨입니다.
- 조회된 비관리 볼륨 목록 중에서 필요한 볼륨을 선택할 수 있습니다.
- 각 볼륨의 파일명, 형식, 크기, 가상 크기 등의 정보를 확인하고 선택합니다.

3. 볼륨 가져오기: 비관리 볼륨 섹션에서 볼륨 가져오기는 외부 환경에서 사용하던 디스크를 클라우드 관리형 볼륨으로 전환하여 중앙 집중적으로 관리할 수 있도록 해주는 기능입니다.



- 선택이 완료되면 우측 하단의 볼륨 가져오기 버튼을 클릭하여 가져오기 작업을 시작합니다.
- 필드 값을 입력 또는 선택합니다.
 - 이름: 가져올 볼륨의 식별자입니다. 비관리 볼륨 목록에서 선택한 볼륨의 이름이 자동으로 표시됩니다.
 - 계정 유형: 가져온 볼륨을 소속시킬 계정을 지정합니다. 도메인 또는 프로젝트 이름을 설정하지 않으면 호출자를 위해 볼륨을 가져옵니다.
 - 디스크 오퍼링: 볼륨에 할당할 디스크 오퍼링을 선택합니다. 가져온 볼륨의 크기와 요구 사항에 맞는 디스크 오퍼링을 지정해야 합니다.
- 가져오기가 완료되면 해당 볼륨은 ABLESTACK에 의해 제어되는 관리 볼륨 목록으로 전환됩니다.

4. 비관리 볼륨: 관리 볼륨 섹션에서 비관리 볼륨 기능은 Mold에서의 관리 볼륨을 비관리 볼륨으로 전환할 수 있는 기능입니다.



- 가상머신과 연결되지 않은 볼륨을 선택합니다.
- 비관리 인스턴스 버튼을 클릭하여 관리 상태를 해제합니다.

ABLESTACK Online Docs