



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

게이트웨이 가상머 신 관리 및 기능

게이트웨이 가상머신 관리 및 기능

ABLESTACK Glue Service 에서의 게이트웨이 가상머신 관리 하는 가이드 입니다. 이 문서에서는 ABLESTACK Glue Gateway 용 가상머신 생성 및 해당 가상머신에서 제공되는 기능절차를 가이드 하고 있습니다. ABLESTACK Cube의 웹콘솔로 진행되며, 웹 접속 IP는 별도의 표시를 하지 않고 진행됩니다. 기존에 구성된 IP 정보에 맞게 웹콘솔을 접속 하시면 됩니다.


Note

ABLESTACK Glue Service는 호스트가 아닌 Storage Center Virtual Machine(SCVM)에서 제공되고 있습니다.
접속할 경로는 기존에 구성된 Storage Center Virtual Machine(SCVM) IP로 접속 하시면 됩니다.

Storage Center VM ABLESTACK 기능 설명

스토리지 서비스 게이트웨이 전용 가상머신이며, 선택적으로 해당 가상머신을 구성하여 사용할 수 있습니다


Storage Center VM ABLESTACK 메인 화면



- 왼쪽 ABLESTACK 메뉴 클릭시 보이는 화면입니다.


게이트웨이 가상머신 생성

1. 개요



- 하단 게이트웨이 가상머신의 더보기란을 클릭하면 보이는 화면입니다.
- **게이트웨이 VM 구성** 버튼을 눌러 게이트웨이 가상머신 구성 준비를 시작합니다.

2. 게이트웨이 가상머신 구성




- 하이퍼바이저 정보를 선택 합니다.
- CPU Core 정보를 선택 합니다.
- Memory 정보를 선택 합니다.
- 관리 NIC 정보를 선택 합니다.
- 관리 NIC IP 정보를 입력 합니다.
- 스토리지 NIC 정보를 선택 합니다.
- 스토리지 NIC IP 정보를 입력 합니다.

- 위 항목을 입력 및 확인 후에 **실행** 버튼을 클릭 합니다.


Info

현재 버전에서 하이퍼바이저는 KVM만 지원합니다.

3. 게이트웨이 가상머신 구성 진행




- 위 항목들을 입력 및 확인 후에 **실행** 버튼을 클릭 합니다.




- 진행 중인 화면입니다.

4. 게이트웨이 가상머신 구성 완료



- 확인 버튼을 클릭합니다.



- 게이트웨이 가상머신이 구성된 화면입니다.

게이트웨이 가상머신 삭제

1. 게이트웨이 가상머신 정지

The screenshot shows the ABLESTACK Glue Storage Service interface. The left sidebar contains navigation links: 시스템, 개요, 기록, 저장소, 네트워크, 포드맨 컨테이너, 계정, 서비스, ABLESTACK, 도구, 소프트웨어 최신화, 응용프로그램, 진단 보고서, 커널 덤프, 터미널, and SELinux. The main content area displays the 'Glue VM' status table and the 'Gateway VM' status table.

Glue VM Status Table:

이름	상태	관리 IP	스토리지 IP
scvm1	Online	10.10.22.11	100.100.22.11
scvm2	Online	10.10.22.12	100.100.22.12
scvm3	Online	10.10.22.13	100.100.22.13
gwvm	Online	10.10.22.15	100.100.22.15

Gateway VM Status Table:

가상머신 상태	CPU/Mem	관리 IP	VM 실행노드	Root Disk 크기
Started	16 vCore / 32 GiB	10.10.22.15	100.100.22.2	83G (사용가능 65G / 사용 18G)

A context menu is open over the Gateway VM status table, showing options: 게이트웨이 VM 시작, 게이트웨이 VM 정지, 게이트웨이 VM 삭제, 게이트웨이 VM 클린업, and 마이그레이션. The '게이트웨이 VM 정지' option is highlighted.

- 하단 게이트웨이 가상머신의 더보기란을 클릭하면 보이는 화면입니다.
- 게이트웨이 VM 정지 버튼을 눌러 게이트웨이 가상머신을 정지합니다.

The screenshot shows the ABLESTACK Glue Storage Service interface with a confirmation dialog box open. The dialog box has the title '게이트웨이 VM 정지' and the text '게이트웨이 VM을 정지하시겠습니까?'. It has two buttons: '실행' (Execute) and '취소' (Cancel). The '실행' button is highlighted.

The background interface is dimmed, showing the same tables as the previous screenshot. The 'Gateway VM' status table shows the VM is 'Started'.

- 위 항목들을 입력 및 확인 후에 **실행** 버튼을 클릭합니다.

The screenshot shows the 'ABLESTACK Glue 스토리지 서비스' interface. The left sidebar contains navigation links: 시스템, 개요, 기록, 저장소, 네트워크, 포드맨 컨테이너, 계정, 서비스, ABLESTACK, 도구, 소프트웨어 최신화, 응용프로그램, 진단 보고서, 커널 덤프, 터미널, and SELinux. The main content area has tabs for GLUE VM, GLUE FS, NFS, SMB, OBJECT GATEWAY, INGRESS, iSCSI, and NVMe-oF. Under the '기능 설명' section, it states that Glue VMs are used to provide storage services. The 'Glue 가상머신' table shows four VMs (scvm1, scvm2, scvm3, gwvm) all in 'Online' state. The '게이트웨이 가상머신' table shows one VM in 'Stopped' state.

이름	상태	관리 IP	스토리지 IP
scvm1	Online	10.10.22.11	100.100.22.11
scvm2	Online	10.10.22.12	100.100.22.12
scvm3	Online	10.10.22.13	100.100.22.13
gwvm	Online	10.10.22.15	100.100.22.15

가상머신 상태	CPU/Mem	관리 IP	VM 실행노드	Root Disk 크기
Stopped	N/A	N/A	N/A	N/A

- 게이트웨이 가상머신이 정지된 화면입니다.

2. 게이트웨이 가상머신 삭제


The screenshot shows the same interface as before, but the '게이트웨이 가상머신' table now shows the VM in 'Stopped' state. A context menu is open over the 'Stopped' status, showing options: '게이트웨이 VM 시작', '게이트웨이 VM 중지', '게이트웨이 VM 삭제', '게이트웨이 VM 클린업', and '마이그레이션'.

이름	상태	관리 IP	스토리지 IP
scvm1	Online	10.10.22.11	100.100.22.11
scvm2	Online	10.10.22.12	100.100.22.12
scvm3	Online	10.10.22.13	100.100.22.13
gwvm	Offline	10.10.22.15	100.100.22.15

가상머신 상태	CPU/Mem	관리 IP	VM 실행노드	Root Disk 크기
Stopped	N/A	N/A	N/A	N/A


- 하단 게이트웨이 가상머신의 더보기란을 클릭하면 보이는 화면입니다.

- 게이트웨이 VM 삭제 버튼을 눌러 게이트웨이 가상머신을 삭제합니다.



- 위 항목들을 입력 및 확인 후에 **실행** 버튼을 클릭합니다.

3. 게이트웨이 가상머신 삭제 완료



4. 게이트웨이 가상머신이 구성된 화면입니다.

게이트웨이 가상머신 마이그레이션

Info

클라우드 센터 가상머신과 동일한 마이그레이션 기능을 게이트웨이 가상머신에서도 제공합니다.

1. 게이트웨이 가상머신 마이그레이션

ABLESTACK Glue 스토리지 서비스

GLUE VM | GLUE FS | NFS | SMB | OBJECT GATEWAY | INGRESS | iSCSI | NVMe-oF

기능 설명

- Glue 가상머신
- Glue 스토리지 클러스터를 구성하는 Glue 가상머신 상태 정보와 IP 정보를 확인할 수 있습니다. 해당 Glue 가상머신을 통해 다양한 스토리지 서비스를 제공합니다.
- 게이트웨이 가상머신
- 스토리지 서비스 게이트웨이가 전용 가상머신이며, 선택적으로 해당 가상머신을 구성하여 사용할 수 있습니다.

Glue 가상머신

이름	상태	관리 IP	스토리지 IP
scvm1	Online	10.10.22.11	100.100.22.11
scvm2	Online	10.10.22.12	100.100.22.12
scvm3	Online	10.10.22.13	100.100.22.13
gwm	Online	10.10.22.15	100.100.22.15

게이트웨이 가상머신

가상머신 상태	CPU/Mem	관리 IP	VM 실행노드	Root Disk 크기
Started	16 vCore / 32 GiB	10.10.22.15	100.100.22.2	83G (사용가능 65G / 22%)

게이트웨이 VM 시작
게이트웨이 VM 중지
게이트웨이 VM 삭제
게이트웨이 VM 클린업
마이그레이션

- 하단 게이트웨이 가상머신의 더보기란을 클릭하면 보이는 화면입니다.
- **마이그레이션** 버튼을 눌러 마이그레이션 구성 준비를 시작합니다.

게이트웨이 VM 마이그레이션

게이트웨이 VM 마이그레이션할 노드를 선택해주세요

100.100.22.3

실행 취소

- 게이트웨이 가상머신을 마이그레이션 할 노드를 선택합니다.

- 위 항목들을 입력 및 확인 후에 **실행** 버튼을 클릭합니다.

ABLESTACK Glue 스토리지 서비스

GLUE VM | GLUE FS | NFS | SMB | OBJECT GATEWAY | INGRESS | iSCSI | NVMe-oF

기능 설명

- Glue 가상머신
 - Glue 스토리지 클러스터를 구성하는 Glue 가상머신 상태 정보와 IP 정보를 확인할 수 있습니다. 해당 Glue 가상머신을 통해 다양한 스토리지 서비스를 제공합니다.
 - 게이트웨이 가상머신
 - 스토리지 서비스 게이트웨이 전용 가상머신이며, 선택적으로 해당 가상머신을 구성하여 사용할 수 있습니다.

Glue 가상머신

이름	상태	관리 IP	스토리지 IP
scvm1	Online	10.10.22.11	100.100.22.11
scvm2	Online	10.10.22.12	100.100.22.12
scvm3	Online	10.10.22.13	100.100.22.13
gwvm	Online	10.10.22.15	100.100.22.15

게이트웨이 가상머신

가상머신 상태	CPU/Mem	관리 IP	VM 실행노드	Root Disk 크기
Started	16 vCore / 32 GiB	10.10.22.15	100.100.22.3	83G (사용가능 65G / 사용률 22%)

- 게이트웨이 가상머신이 마이그레이션 된 화면입니다.

게이트웨이 가상머신 클린업

Info

클라우드 센터 가상머신과 동일한 클린업 기능을 게이트웨이 가상머신에서도 제공합니다.

1. 게이트웨이 가상머신 클린업

ABLESTACK Glue 스토리지 서비스

GLUE VM | GLUE FS | NFS | SMB | OBJECT GATEWAY | INGRESS | iSCSI | NVMe-oF

기능 설명

- Glue 가상머신
 - Glue 스토리지 클러스터를 구성하는 Glue 가상머신 상태 정보와 IP 정보를 확인할 수 있습니다. 해당 Glue 가상머신을 통해 다양한 스토리지 서비스를 제공합니다.
 - 게이트웨이 가상머신
 - 스토리지 서비스 게이트웨이 전용 가상머신이며, 선택적으로 해당 가상머신을 구성하여 사용할 수 있습니다.

Glue 가상머신

이름	상태	관리 IP	스토리지 IP
scvm1	Online	10.10.22.11	100.100.22.11
scvm2	Online	10.10.22.12	100.100.22.12
scvm3	Online	10.10.22.13	100.100.22.13
gwvm	Online	10.10.22.15	100.100.22.15

게이트웨이 가상머신

가상머신 상태	CPU/Mem	관리 IP	VM 실행노드	Root Disk 크기
상태 체크 중	16 vCore / 32 GiB	10.10.22.15	100.100.22.3	83G (사용가능 65G / 사용률 22%)

게이트웨이 VM 시작
게이트웨이 VM 중지
게이트웨이 VM 삭제
게이트웨이 VM 클린업
마이그레이션

- 하단 게이트웨이 가상머신의 더보기란을 클릭하면 보이는 화면입니다.

- 게이트웨이 VM 클린업 버튼을 눌러 클린업 준비를 시작합니다.

The screenshot shows the ABLESTACK Glue Storage Service management console. A modal dialog is displayed in the center, asking for confirmation to perform a cleanup on the Gateway VM cluster. The dialog has a title '게이트웨이 VM 클러스터 클린업' and a message '게이트웨이 VM 클러스터를 클린업하시겠습니까?'. It includes '실행' (Execute) and '취소' (Cancel) buttons.

The background interface includes a sidebar with navigation options like '시스템', '개요', '기록', '저장소', '네트워크', '포드엔 컨테이너', '계정', '서비스', 'ABLESTACK', '도구', '소프트웨어 최신화', '응용프로그램', '진단 보고서', '캐널 덤프', '터미널', and 'SELinux'. The main content area shows the 'ABLESTACK Glue 스토리지 서비스' with tabs for 'GLUE VM', 'GLUE FS', 'NFS', 'SMB', 'OBJECT GATEWAY', 'INGRESS', 'ISCSI', and 'NVMe-oF'. Below this, there's a section for 'Glue 가상머신' with a table of VMs.

이름	상태	스토리지 IP
scvm1	Online	100.100.22.11
scvm2	Online	100.100.22.12
scvm3	Online	100.100.22.13
gwvm	Online	100.100.22.15

Below the VM table, there's a section for '게이트웨이 가상머신' with a table showing VM details.

가상머신 상태	CPU/Mem	관리 IP	VM 실행노드	Root Disk 크기
Started	16 vCore / 32 GiB	10.10.22.15	100.100.22.3	83G (사용가능 65G / 사용률 22%)

- 위 항목들을 입력 및 확인 후에 **실행** 버튼을 클릭합니다.

ABLESTACK Online Docs