




ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

설정

Genie 설정

다음 설정 화면에서 다양한 컨트롤러 설정을 구성할 수 있습니다.

왼쪽 메뉴에서 **설정** 을 클릭하여 페이지에 액세스합니다.



인증

인터페이스를 통해 GitHub, Google, LDAP, RADIUS 및 SAML과 같은 다양한 인증 유형을 통해 간소화된 로그인을 설정할 수 있습니다. 애플리케이션을 만들고 적절한 서비스에 등록한 후 해당 서비스에 대한 권한을 설정할 수 있습니다.

다음 옵션 중에서 선택합니다.

- Azure AD 설정
- GitHub 설정
- Google OAuth2 설정
- LDAP 설정
- RADIUS 설정
- SAML 설정
- TACACS+ 설정

작업

작업 설정에서는 작업과 관련된 기타 세부 사항을 정의할 수 있습니다.

설정 > 작업
세부 정보



← 설정으로 돌아가기 세부 정보

추가 변수는 언제 Jinja 템플릿을 포함할 수 있습니까? ⓘ	template	작업 실행 경로 ⓘ	/tmp	초당 최대 작업 이벤트 Websocket 메시지 수 ⓘ	30
최대 예약 작업 수 ⓘ	10	기본 작업 제한 시간 ⓘ	0 초	Default Job Idle Timeout ⓘ	0 초
기본 인벤토리 업데이트 시간 초과 ⓘ	0 초	기본 프로젝트 업데이트 시간 초과 ⓘ	0 초	호스트별 Ansible 팩트 캐시 시간 초과 ⓘ	0 초
작업당 최대 포크 수 ⓘ	200	더 자세한 정보로 프로젝트 업데이트 실행 ⓘ	Off	역할 다운로드 활성화 ⓘ	On
컬렉션 다운로드 활성화 ⓘ	On	심볼릭 링크 따르기 ⓘ	Off	Expose host paths for Container Groups ⓘ	Off
Ansible Galaxy SSL 인증서 확인 무시 ⓘ	Off				

Ad Hoc 작업에 Ansible 모듈 허용 ⓘ

```
1- {  
2  "command",  
3  "shell",  
4  "yum",  
}
```

분리된 작업에 노출된 경로 ⓘ

```
1- {  
2  "/etc/pki/ca-trust:/etc/pki/ca-trust:0",  
3  "/usr/share/pki:/usr/share/pki:0"  
4  }  
}
```

Ansible 골백 플러그인 ⓘ

```
1 [ ]
```

추가 환경 변수 ⓘ

```
1- {  
2  "AC_ID": "04b5b114-8c65-4c09-bc7b-368454354cc4",  
3  "AC_INSTANCE_NAME": "AutomationController-hwryu-genie",  
4  "AC_NETWORK_ADDRESS": "10.1.1.91",  
}
```

Environment Variables for Galaxy Commands ⓘ

```
1- {  
2  "ANSIBLE_FORCE_COLOR": "false",  
3  "GIT_SSH_COMMAND": "ssh -o StrictHostKeyChecking=no"  
4  }
```

편집

- 추가 환경 변수
 - 플레이북 실행, 인벤토리 업데이트, 프로젝트 업데이트 및 알림 전송을 위해 설정된 추가 환경 변수입니다. ABLESTACK Genie에서 전역적으로 사용되는 변수가 자동으로 추가되어 있습니다.

Warning

추가 환경 변수를 수정할 경우 Mold와의 정보와 일치하는 지 확인이 필요합니다. 잘못된 정보로 변경될 경우 Genie 서비스가 정상 작동하지 않을 수 있습니다.

시스템

시스템 설정에서는 컨트롤러 호스트의 기본 URL을 정의하고, 경고 구성, 활동 캡처 활성화, 사용자 가시성 제어, 라이선스 파일을 통한 특정 컨트롤러 기능을 활성화하는 기능 그리고 로깅 집계 옵션을 구성할 수 있습니다.

다음 옵션 중에서 선택합니다.

- 기타 시스템 설정 : 컨트롤러 호스트의 기본 URL을 정의하고, 컨트롤러 관리 경고를 활성화하고, 모든 사용자가 조직 관리자에게 표시되도록 허용합니다.
- 활동 스트림 설정 : 활동 스트림을 활성화 또는 비활성화합니다.
- 로깅 설정 : 선택한 유형에 따라 로깅 옵션을 구성합니다.

사용자 인터페이스

사용자 인터페이스에서는 컨트롤러 분석 설정을 지정하고 사용자 정의 로고 및 로그인 메시지를 구성할 수 있습니다.

Info

로그인 화면의 로고는 이 기능을 통해 변경할 수 없습니다.

ABLESTACK Online Docs