



ABLESTACK Online Docs  
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

# 게스트 OS 매핑


# 게스트 OS 구성

## 개요

Mold에서 다양한 하이퍼바이저 환경에서 게스트 OS와 하이퍼바이저 OS 간의 호환성을 관리하기 위해 게스트 OS 매핑 기능을 제공합니다. 게스트 OS 매핑을 통해 특정 하이퍼바이저와 게스트 OS가 정확하게 연결되도록 설정할 수 있습니다. 이를 통해 가상 머신 생성 및 관리 시 호환성 문제를 줄일 수 있습니다.

## 목록 조회

현재 등록된 모든 게스트 OS 매핑이 표시됩니다. 목록에는 하이퍼바이저, 하이퍼바이저 버전, OS Display 명, 하이퍼바이저 매핑 이름 정보가 포함됩니다.





The screenshot shows the AbleStack management console interface. On the left is a sidebar with navigation menus. The main area displays a table of Guest OS Mappings. The table has four columns: Hypervisor, Hypervisor Version, OS Display Name, and Hypervisor Mapping Name. The data rows show mappings for KVM with various CentOS and Debian operating systems.

| 하이퍼바이저 | 하이퍼바이저 버전 | OS Display 명                  | 하이퍼바이저 매핑 이름       |
|--------|-----------|-------------------------------|--------------------|
| KVM    | default   | CentOS 4.5 (32-bit)           | CentOS 4.5         |
| KVM    | default   | CentOS 4.6 (32-bit)           | CentOS 4.6         |
| KVM    | default   | CentOS 4.7 (32-bit)           | CentOS 4.7         |
| KVM    | default   | CentOS 4.8 (32-bit)           | CentOS 4.8         |
| KVM    | default   | CentOS 5.0 (32-bit)           | CentOS 5.0         |
| KVM    | default   | CentOS 5.0 (64-bit)           | CentOS 5.0         |
| KVM    | default   | CentOS 5.1 (32-bit)           | CentOS 5.1         |
| KVM    | default   | CentOS 5.1 (64-bit)           | CentOS 5.1         |
| KVM    | default   | CentOS 5.2 (32-bit)           | CentOS 5.2         |
| KVM    | default   | CentOS 5.2 (64-bit)           | CentOS 5.2         |
| KVM    | default   | CentOS 5.3 (32-bit)           | CentOS 5.3         |
| KVM    | default   | CentOS 5.3 (64-bit)           | CentOS 5.3         |
| KVM    | default   | CentOS 5.4 (32-bit)           | CentOS 5.4         |
| KVM    | default   | CentOS 5.4 (64-bit)           | CentOS 5.4         |
| KVM    | default   | Debian GNU/Linux 5.0 (64-bit) | Debian GNU/Linux 5 |

## 게스트 OS 하이퍼바이저 매핑 추가

게스트 OS 하이퍼바이저 매핑 추가 버튼을 클릭하여 가상머신에 설치된 운영체제(OS)를 특정 하이퍼바이저와 연결하여 관리할 수 있습니다. 이 설정을 통해 Mold는 하이퍼바이저와 게스트 OS 하이퍼바이저 매핑 간의 호환성을 확인하고 적절히 동작할 수 있도록 지원합니다.




- **하이퍼바이저:** Mold에서 지원하는 하이퍼바이저 유형을 선택합니다.
  - 지원 유형: XenServer, KVM, VMware
  - 선택한 하이퍼바이저와 OS 이름이 올바르게 매핑되지 않으면 VM이 정상 작동하지 않을 수 있습니다.
- **하이퍼바이저 버전:** 매핑에 사용할 하이퍼바이저 버전을 입력합니다.
  - 'default'로 입력 시 기본 버전으로 설정됩니다.
  - 기본 버전을 사용할 경우, 실제 운영 환경과 호환성 문제를 일으킬 수 있으므로 적절한 버전을 지정하는 것이 좋습니다.
  - 하이퍼바이저 기능을 참조하여 올바른 버전을 설정해야 합니다.
- **하이퍼바이저 매핑 이름:** 선택한 하이퍼바이저에서 사용하는 OS 이름을 입력합니다.
  - 올바른 OS 이름을 입력하지 않으면 매핑이 실패할 수 있습니다.
- **하이퍼바이저로 OS 이름 확인:**

- 해당 옵션을 활성화하면 선택한 하이퍼바이저에서 올바른 OS 매핑 이름을 확인합니다.
- VMware와 XenServer에서만 지원되며, 최소 하나 이상의 호스트가 설정된 버전으로 존재해야 합니다.
- 기본 버전에서는 동작하지 않으므로 주의가 필요합니다.
- **강제 추가 옵션:** 기존 사용자 정의 매핑이 있어도 강제로 추가하여 덮어씁니다.
  - 동일한 OS 매핑이 이미 존재할 경우, 이 옵션을 사용하면 기존 매핑이 덮어쓰기됩니다.
  - 설정 변경 전 기존 매핑을 확인하는 것이 좋습니다.



## 게스트 OS 하이퍼바이저 매핑 상세 탭

추가된 게스트 OS 하이퍼바이저 매핑의 상세 정보를 확인하고 관리할 수 있습니다.



## 게스트 OS 하이퍼바이저 매핑 편집

게스트 OS 하이퍼바이저 매핑 상세 화면 오른쪽 상단의 편집 버튼을 클릭하여 해당 게스트 OS 하이퍼바이저 매핑 정보를 편집할 수 있습니다.





- **하이퍼바이저 매핑 이름:** 선택한 하이퍼바이저에서 사용하는 OS 이름을 입력합니다.
  - 올바른 OS 이름을 입력하지 않으면 매핑이 실패할 수 있습니다.
- **하이퍼바이저로 OS 이름 확인:**
  - 해당 옵션을 활성화하면 선택한 하이퍼바이저에서 올바른 OS 매핑 이름을 확인합니다.
  - VMware와 XenServer에서만 지원되며, 최소 하나 이상의 호스트가 설정된 버전으로 존재해야 합니다.
  - 기본 버전에서는 동작하지 않으므로 주의가 필요합니다.

## 게스트 OS 하이퍼바이저 매핑 삭제

게스트 OS 하이퍼바이저 매핑 상세 화면 오른쪽 상단의 삭제 버튼을 클릭하여 추가된 게스트 OS 하이퍼바이저 매핑을 삭제할 수 있습니다. 하지만 시스템에서 기본적으로 제공하는 시스템 정의 항목은 삭제할 수 없습니다.

## ⚠ WARNING

- 시스템에서 기본적으로 제공하는 시스템 정의 항목은 삭제할 수 없습니다.
- 잘못된 OS를 삭제할 경우 가상머신 운영에 영향을 줄 수 있습니다.



# ABLESTACK Online Docs