




ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

서버 관리자

서버 관리자

Wall 서버 관리자 정보를 관리하는 기능을 제공합니다. 해당 메뉴에서는 사용자와 조직을 관리할 수 있으며 Wall 서버 설정 정보를 확인 가능합니다. 조직 단위로 대시보드 공유가 가능합니다.



메뉴 구조는 사용자를 관리할 수 있는 "사용자", 조직을 관리할 수 있는 "조직", Wall 설정정보를 확인할 수 있는 "설정"으로 구성되어 있습니다.

Info

조직관리를 하시려면 "Wall Admin" 권한의 계정으로 로그인해야 합니다.

사용자

사용자 이름	이메일	이름	최근 로그인 시간
admin	admin@localhost		1m
manager	manager@ablecloud.io	manager	2d

사용자 조회 화면에서는 등록된 사용자의 목록을 보여주고 "새 사용자" 등록 및 현재 사용자 정보를 수정할 수 있습니다.

1) 이메일과 이름으로 사용자 검색 : 이메일과 이름을 이용하여 사용자를 검색 2) 새 사용자 : 새로운 사용자를 등록 3) 등록된 사용자 클릭 : 사용자 정보 수정 페이지로 이동

새 사용자 등록

새 사용자 추가

이름 *

이메일

사용자명

비밀번호 *

사용자 생성

새로운 사용자를 등록할 수 있는 기능을 제공합니다.

1) 이름 : 등록할 사용자 이름 2) 이메일 : 사용자 이메일 3) 사용자명 : 사용자 이름 4) 비밀번호 : 사용자 비밀번호 5) 사용자 생성 버튼 : 사용자 생성 버튼을 클릭하여 사용자 등록

Info

등록기능에서는 사용자 기본 정보만 추가하고, 상세한 정보는 수정 페이지에서 입력 가능합니다.

사용자 정보 수정



서버 관리자

모든 사용자 및 조직 관리

🔍 사용자 🏠 조직 🛠️ 설정

사용자 정보

이름	manager	편집
이메일	manager@ablecloud.io	편집
사용자 이름	manager	편집
비밀번호	*****	편집

사용자 삭제

사용자 비활성화

권한

Wall Admin	No	변경
------------	----	----

조직

adminOrg	Viewer	권한 변경	조직에서 제거
----------	--------	-------	---------

조직에 사용자 추가

세션

Last seen	Logged on	IP address	Browser and OS
-----------	-----------	------------	----------------

등록된 사용자의 정보를 추가입력 하는 기능을 제공합니다.

1) 이름 > 편집 : 이름 변경 UI 제공 2) 이메일 > 편집 : 이메일 편집 UI 제공 3) 사용자 이름 > 편집 : 사용자 이름 변경 UI 제공 4) 비밀번호 > 편집 : 비밀번호 변경 UI 제공 5) 사용자 삭제 : 사용자를 삭제 6) 사용자 비활성화 : 사용자 비활성화 처리 7) 권한 > 변경 : 사용자 권한 변경 8) 조직 > 권한변경 : 권한 변경 UI 제공 (Admin, Editor, Viewer 중 선택 가능) 9) 조직 > 조직에서 제거 : 선택한 조직에서 사용자 제거 10) 조직에 사용자 추가 : 다른 조직에 사용자 등록 UI 제공

조직에 추가

✕

조직

viewerOrg

권한

Viewer

취소


조직에 추가

사용자를 조직에 포함 시킬 수 있습니다.

조직

조직 조회 화면에서는 등록된 조직의 목록을 보여주고 "새 조직" 등록 및 현재 조직 정보를 수정할 수 있습니다.

새 조직 등록



사용자

🏠 조직

⚙️ 설정

각 조직에는 조직 간에 공유할 수 없는 자체 대시보드, 데이터 원본 및 구성이 포함되어 있습니다. 사용자는 둘 이상의 조직에 속할 수 있지만 다중 테넌트 배포에서는 여러 조직이 가장 자주 사용됩니다.

생성

1) 조직 이름 : 조직 이름 입력 2) 생성 버튼 : 조직 생성

서버 관리자
모든 사용자 및 조직 관리

사용자

조직

하 설정

adminOrg

수정

사용자 이름

이메일

이름

최근 로그인 시간 권한

Admin

admin

admin@localhost

 $2m$

manager

manager@ablecloud.io

manager

2d

Viewer

1) 이름 : 조직 이름 입력 2) 수정 버튼 : 조직 이름 수정하여 반영 3) 권한 : 권한 변경 4) x 버튼 : 해당 사용자를 조직에서 삭제

i Info

Page 6 of 8



이러한 시스템 설정은 defaults.ini에 정의되어 있습니다. 이를 변경하려면 Wall 서비스를 다시 시작해야 합니다.

DEFAULT

app_mode	development
instance_name	unknown_instance_name

alerting

concurrent_render_limit	5
enabled	true
error_or_timeout	alerting
evaluation_timeout_seconds	30
execute_alerts	true
max_annotation_age	
max_annotations_to_keep	0
max_attempts	3
min_interval_seconds	1
nodata_or_nullvalues	no_data
notification_timeout_seconds	30

현재 설정된 Wall 서버의 설정 정보를 리스트로 조회 가능합니다.

ABLESTACK Online Docs