



ABLESTACK Online Docs  
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

# 스냅샷

# 스냅샷

## 개요


스냅샷은 인스턴스 디스크의 특정 시점 캡처입니다. 메모리 및 CPU 상태는 캡처되지 않습니다. Oracle VM 하이퍼바이저를 사용하는 경우 OVM이 지원하지 않으므로 스냅샷을 찍을 수 없습니다. 루트 및 데이터 디스크를 포함한 볼륨에 대해 촬영할 수 있습니다. 관리자는 사용자당 저장된 스냅샷수에 제한을 둡니다.

사용자는 특정 파일을 복구하기 위해 스냅샷에서 새 볼륨을 만들 수 있으며, 복원된 디스크에서 부팅하기 위해 스냅샷에서 템플릿을 만들 수 있습니다. 사용자는 수동으로 또는 자동 반복 스냅샷 정책을 설정하여 스냅샷을 만들 수 있습니다. 스냅샷에서 디스크 볼륨을 만들 수도 있으며, 이는 다른 디스크 볼륨과 마찬가지로 인스턴스에 연결될 수 있습니다. 루트 디스크 및 데이터 디스크의 스냅샷이 모두 지원됩니다. 그러나 현재 복구된 루트 디스크에서 인스턴스를 부팅하는 것을 지원하지 않습니다.

완료된 스냅샷은 기본 저장소에서 보조 저장소로 복사되고, 새 스냅샷에 의해 삭제되거나 제거될 때까지 해당 저장소에 저장됩니다. 또한 수동 스냅샷을 찍을 때나 스냅샷 정책을 만들 때 원하는 영역을 선택하여 추가 영역을 선택하고, 스냅샷 백업이 허용되면 스냅샷은 먼저 네이티브 영역의 보조 스토리지에 복사된 다음 거기에서 추가 영역으로 복사됩니다.

## 스냅샷 목록 조회

1. 모든 스냅샷의 목록을 확인하는 화면입니다. 생성된 스냅샷 목록을 확인하거나 정보를 확인할 수 있습니다..




### Info


프로젝트 버튼을 활성화할 때 해당 프로젝트에 대한 정보를 스냅샷 목록에서 확인할 수 있습니다.

## 스냅샷 생성

1. 스냅샷 생성은 해당 가상머신의 상세 페이지에서 **VM 볼륨 스냅샷 생성** 버튼을 클릭합니다.




2. VM 볼륨 스냅샷 생성 버튼을 클릭한 화면입니다.




3. 생성된 볼륨 스냅샷은 스토리지의 스냅샷 목록에서 확인하실 수 있습니다.

## 스냅샷 삭제

1. 스냅샷 상세 오른쪽 상단의 스냅샷 삭제 버튼을 클릭합니다.




2. 스냅샷 삭제 버튼을 클릭한 화면입니다.




템플릿 생성

## 1. 스냅샷 상세 오른쪽 상단의 템플릿 생성 버튼을 클릭합니다.




## 2. 템플릿 생성 버튼을 클릭한 화면입니다.




- **이름:** 이름을 입력합니다.
- **설명:** 설명을 입력합니다.
- **Zone:** Zone을 선택합니다.
- **도메인 아이디:** 도메인 아이디를 선택합니다.
- **OS 유형:** OS 유형을 선택합니다.
- **동적으로 확장 가능:** 동적으로 확장 가능을 체크합니다.
- **HVM:** HVM을 체크합니다.
- **추천:** 추천을 체크합니다.
- **공개:** 공개를 체크합니다.

# 볼륨 생성

1. 스냅샷 상세 오른쪽 상단의 볼륨 생성 버튼을 클릭합니다.




2. 볼륨 생성 버튼을 클릭한 화면입니다.




- **소유자 유형:** 소유자 유형을 선택합니다.
- **도메인:** 도메인을 선택합니다.
- **계정:** 계정을 선택합니다.
- **이름:** 이름을 입력합니다.
- **Zone:** Zone을 선택합니다.
- **디스크 오퍼링:** 디스크 오퍼링을 선택합니다.
- **크기:** 크기를 선택합니다.

# 스냅샷 복원

1. 스냅샷 상세 오른쪽 상단의 스냅샷 복원 버튼을 클릭합니다.



2. 스냅샷 복원 버튼을 클릭한 화면입니다.




## Info


스냅샷 복원 할 경우, 가상머신의 상태가 **정지 중** 이어야 실행됩니다.

# 스냅샷 다운로드

1. 스냅샷 상세 오른쪽 상단의 스냅샷 다운로드 버튼을 클릭합니다.




2. 스냅샷 다운로드 버튼을 클릭한 화면입니다.




## 스냅샷 상세 탭

1. 스냅샷 목록 조회에서 확인하고 싶은 스냅샷 목록을 조회합니다. 스냅샷에 대한 상세 정보를 확인하는 화면입니다. 해당 스냅샷에 대한 크기, UUID, 이름 등 상세 정보를 확인할 수 있습니다.




## 스냅샷 Zone 탭

1. 스냅샷 목록 조회에서 확인하고 싶은 스냅샷 목록을 조회합니다. 스냅샷에 대한 Zone 정보를 확인하는 화면입니다. 해당 Zone에 대한 상태와 준비를 확인할 수 있습니다.




## 스냅샷 복사

1. 여러 개의 Zone이 존재 할 경우, 스냅샷을 다른 Zone에 복사할 수 있는 기능을 제공합니다.




2. 스냅샷 복사 버튼을 클릭한 화면입니다.




- **Zone:** Zone을 선택합니다.

## 스냅샷 삭제

1. 스냅샷이 포함된 Zone에서 해당 스냅샷 삭제 기능을 제공합니다.




2. 스냅샷 삭제 버튼을 클릭한 화면입니다.




## 스냅샷 일괄 삭제

1. 여러 개의 Zone이 존재 할 경우, Zone을 다중 선택하여 다른 Zone에서도 삭제 할 수 있는 기능을 제공합니다.




2. 스냅샷 일괄 삭제 버튼을 클릭한 화면입니다.




## 스냅샷 이벤트 탭

1. 스냅샷 목록 조회에서 확인하고 싶은 스냅샷 목록을 조회합니다. 스냅샷에 대한 이벤트 정보를 확인하는 화면입니다. 해당 이벤트의 유형 및 생성일 등 확인할 수 있습니다.



## 스냅샷 코멘트 탭

1. 스냅샷 목록 조회에서 확인하고 싶은 스냅샷 목록을 조회합니다. 스냅샷에 대한 코멘트 정보를 확인하는 화면입니다. 각 사용자별로 해당 스냅샷에 대한 코멘트 정보를 조회 및 관리할 수 있습니다.



## 용어사전

- HVM
  - 하드웨어 가상화를 지원하는지의 여부
- 비밀번호 관리 사용
  - 가상머신 생성 시 root 사용자에게 대한 비밀번호를 생성할 것인지의 여부

- 동적으로 확장 가능
  - 템플릿에 의해 생성된 가상머신에 대해 동적 스케일링을 지원할 것인지의 여부

# ABLESTACK Online Docs