



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

서비스 배포

서비스 배포

Kubernetes 에서 운영이 가능한 Budibase 배포에 대하여 설명하고 있습니다.

Budibase 배포

Info

Budibase 배포는 ABLESTACK Mold에서 Kubernetes 사용법을 설명하기 위해 작성 되어 있습니다. 각 서비스 별로 Kubernetes 환경에 맞는 서비스를 배포하시면 됩니다.

Info

Budibase 에 대한 정보는 해당 [링크](#) 에서 확인 하실수 있습니다. 해당 절차에서는 helm 패키지 서비스를 이용하여 배포 합니다.

Budibase 배포

```
helm repo update
helm repo add budibase https://budibase.github.io/budibase/
helm install --create-namespace --namespace budibase budibase budibase/budibase
```

배포 확인

POD 배포 확인

```
kubectl get pods -n budibase
```

POD 배포 현황

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
app-service-99b5ff8bd-hchhm	1/1	Running	0	3d18h
app-service-99b5ff8bd-rrjhg	1/1	Running	0	3d19h
budibase-couchdb-0	2/2	Running	0	3d19h
budibase-couchdb-1	2/2	Running	0	3d19h
budibase-couchdb-2	2/2	Running	0	3d19h
budibase-ingress-nginx-controller-5b8cc54fc7-pfz6f	1/1	Running	0	3d19h
minio-service-8675dcb8cb-gm9xm	1/1	Running	0	3d19h
proxy-service-5c49f9dc6b-ggfixj	1/1	Running	0	3d19h
redis-service-9db9b578b-85ds7	1/1	Running	0	3d19h
worker-service-998457b54-sq9fn	1/1	Running	0	3d19h

service 배포 확인

```
kubectl get svc -n budibase
```

service 배포 현황

NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP
PORT(S)	AGE		
app-service	ClusterIP	10.101.252.137	<none>
4002/TCP			
budibase-budibase	ClusterIP	10.96.108.133	<none>
10000/TCP			
budibase-couchdb	ClusterIP	None	<none>
5984/TCP			
budibase-ingress-nginx-controller	LoadBalancer	10.101.103.97	10.10.1.62
80:32097/TCP,443:30356/TCP			
budibase-ingress-nginx-controller-admission	ClusterIP	10.107.203.189	<none>
443/TCP			
budibase-svc-couchdb	ClusterIP	10.108.107.1	<none>
5984/TCP			
minio-service	ClusterIP	10.105.144.216	<none>
9000/TCP			
proxy-service	ClusterIP	10.99.154.165	<none>
10000/TCP			
redis-service	ClusterIP	10.111.230.48	<none>
6379/TCP			
worker-service	ClusterIP	10.102.76.21	<none>
4003/TCP			


Budibase 접속

```
kubect1 get ingress -n budibase
```

해당 아이피와 포트를 이용하여 접속

NAME	CLASS	HOSTS	ADDRESS	PORTS	AGE
budibase-budibase	<none>	*	10.10.1.62	80	3d19h

해당 명령어를 이용하여 외부 아이피를 확인 후 Budibase에 접속 하실수 있습니다.



ABLESTACK Online Docs