一账户两中心

1、一账户两中心介绍



(1) 市场

- 用户如果开通一账号两中心,可以同时登录上海和深圳节点交易,解决垮地交易的链路延迟;但只能交易对应市场的股票,上海节点只可交易上海市场,深圳节点只可交易深圳市场;
- 资金独立,回报独立,持仓只需要关注对应的市场,另外的市场无需关注,例如上海节点,查到到 持仓后,只有沪市持仓是对的,深市的持仓将一直是初始持仓,同理深圳节点也是。

(2) 资金划拨

如果用户开通一账号两中心,需要按比例分配上海和深圳市场的资金,每日盘前系统按比例分配可用资金,盘中两个中心间资金可以自由划拨。

服务器	上海机房服务器	南方机房服务器
市场	登录上海前置地址交易上海市场	登录深圳前置地址交易深圳市场
客户端	用极速通、SmartX 看持仓、导出沪市记录 (登录上海节点)	用 SmartX 看持仓、极速通导出深市记录 (登录南方节点)

盘中资金

划拨

接口划转参考【XTP交易业务报单接口及参数说明】

手工划转可以用 SmartX 客户端,划拨 XTP 资金到金证柜台后,再登入另一个节点把资金从金证柜台划拨至另一个节点

极速通/SmartX 客户端下载地址: https://xtp.zts.com.cn/service/download

SmartX 默认登录深圳节点,在地址栏输入 https://smartsh.ztqft.com:8000 可登录上海节点



2、一账户两中心申请

- 请提供资金分配比例给客户经理提交开通申请;
- 【若账户为上海节点】如果您要开通双中心,需要变更节点到南方,若有深圳持仓运营人员需要做下转托管。

3、节点间资金划拨

跨节点转入: 是指从别的中心节点资金划转到本中心节点

跨节点转出: 是指从本中心节点资金划转到别的中心节点

任何一个中心节点均支持转入转出

(1)接口划转

● 接口划转参考 XTP 交易业务报单接口及参数说明

跨节点转出

```
fund_account = 资金账户
Password = ""
Amount = 转账金额
transfer_type = 2
session_id 登录时返回的id
```

跨节点转入

```
fund_account = 资金账户
Password = ""
Amount = 转账金额
transfer_type = 3
session_id 登录时返回的id
```

 如果是做转入操作,且知道对方节点的可用资金是多少,那么可以直接发起划拨请求。如果不知道 对方节点可用资金是多少,那么可以使用 QueryOtherServerFund,请求查询其他节点可用资金, 再发起请求。

(2) 手工划转

● 手工划转目前可以用 SmartX 客户端



4、双中心用户配股、配债操作

- 在持仓里可以看到可配股,然后配股栏填写信息,账户预留足额缴款资金;
- 上海配股用 SmartX 客户端<mark>登录"上海节点"</mark>;
- 深圳配股用 SmartX 客户端<mark>登录"深圳节点"。</mark>



5、新股申购

- API 申购请登录对应节点申购对应市场新股;
- 客户端申购请在极速通、SmartX 客户端登录对应网关购对应市场新股。