


Manual del servidor DHCP

Paso 1: En VirtualBox, vamos a Archivo > Herramientas > Redes NAT:



Paso 2: Creamos una nueva red. Asignamos el nombre, la IP (ej. 192.168.10.0/24) y lo más importante: desmarcamos la casilla "Soportar DHCP", ya que ese trabajo lo hará nuestro Windows Server y dejamos el nombre igual:




Paso 3: En la configuración de red de las MV (Windows 10 y Server 2022), seleccionamos la Red NAT creada y nos aseguramos de que el estado sea "Cable conectado" y el modo promisco le damos a permitir todo:

Windows 10



Windows Server 2022




Paso 3: En Windows Server 2022 queremos tener instalado el DHCP y si no así vamos a instalarlo:


-En el Administrador del Servidor, seleccionamos Administrar > Agregar roles y características.




- Avanzamos hasta Roles de servidor y marcamos Servidor DHCP. Al hacerlo, aceptamos la instalación de las herramientas de administración requeridas.



-Y en la misma ventana nos sale Agregar características y le damos clic:




- Confirmamos e instalamos.




Álvaro Caballero Rodríguez 2 SMR Servicio En Red

Paso 4: Una vez instalado nos vamos a herramientas y luego nos vamos al DHCP:



Paso 5: Vamos a Herramientas > DHCP. En la consola, desplegamos nuestro servidor, hacemos clic derecho en IPv4 y seleccionamos 'Ámbito nuevo':



Paso 6: Ponemos un nombre al ámbito(Por ejemplo Ambisol):

Asistente para ámbito nuevo

Nombre de ámbito
Debe escribir un nombre identificativo para el ámbito. También puede proporcionar una descripción.

Escriba un nombre y una descripción para este ámbito. Esta información le ayuda a identificar rápidamente cómo se usa el ámbito y su red.

Nombre:

Descripción:

Paso 7: Definimos el rango: IP inicial e IP final . La máscara se pondrá sola en /24:

Asistente para ámbito nuevo

Intervalo de direcciones IP

Para definir el intervalo de direcciones del ámbito debe identificar un conjunto de direcciones IP consecutivas.

Opciones de configuración del servidor DHCP

Escriba el intervalo de direcciones que distribuye el ámbito.

Dirección IP inicial: 192 . 168 . 10 . 2

Dirección IP final: 192 . 168 . 10 . 254

Opciones de configuración que se propagan al cliente DHCP

Longitud: 24

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0

Paso 8: Configuramos la exclusiones y retraso:

Asistente para ámbito nuevo

Agregar exclusiones y retraso

Exclusiones son direcciones o intervalos de direcciones que no son distribuidas por el servidor. Retraso es el tiempo que retrasará el servidor la transmisión de un mensaje DHCP OFFER.

Escriba el intervalo de direcciones IP que desee excluir. Si desea excluir una sola dirección, escriba solo una dirección en Dirección IP inicial.

Dirección IP inicial: Dirección IP final:

Intervalo de direcciones excluido:

192.168.10.100 a 192.168.10.120

Retraso de subred en milisegundos:

0

< Atrás Siguiente > Cancelar

Paso 9: Configuramos la duración de la concesión (por defecto 8 días):

Asistente para ámbito nuevo

Duración de la concesión

La duración de la concesión especifica durante cuánto tiempo puede utilizar un cliente una dirección IP de este ámbito.



La duración de las concesiones debería ser típicamente igual al promedio de tiempo en que el equipo está conectado a la misma red física. Para redes móviles que consisten principalmente de equipos portátiles o clientes de acceso telefónico, las concesiones de duración más corta pueden ser útiles.

De igual modo, para una red estable que consiste principalmente de equipos de escritorio en ubicaciones fijas, las concesiones de duración más larga son más apropiadas.

Establecer la duración para las concesiones de ámbitos cuando sean distribuidas por este servidor.

Limitada a:

Días: Horas: Minutos:

8

0

0

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Paso 10: Y esta ventana ponemos la dirección IP de la puerta de enlace:

Asistente para ámbito nuevo

Enrutador (puerta de enlace predeterminada)

Puede especificar los enrutadores, o puertas de enlace predeterminadas, que se distribuirán en el ámbito.



Para agregar una dirección IP para un enrutador usado por clientes, escriba la dirección.

Dirección IP:

.

Agregar

192.168.10.1

Quitar

Arriba

Abajo

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Paso 11: Configuramos las opciones de DHCP (Puerta de enlace y DNS):

Asistente para ámbito nuevo

Nombre de dominio y servidores DNS

El Sistema de nombres de dominio (DNS) asigna y traduce los nombres de dominio que utilizan los clientes de la red.



Puede especificar el dominio primario que desee que los equipos clientes de su red usen para la resolución de nombres DNS.

Dominio primario:

Para configurar clientes de ámbito para usar servidores DNS en su red, escriba las direcciones IP para esos servidores.

Nombre de servidor:

Resolver

Dirección IP:

192.168.10.100
8.8.8.8

Agregar

Quitar

Arriba

Abajo

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Paso 12: Finalizamos el asistente y activamos el ámbito:

Asistente para ámbito nuevo



Finalización del Asistente para ámbito nuevo

Se completó correctamente el Asistente para ámbito nuevo.

Para proporcionar alta disponibilidad para este ámbito, configure la conmutación por error para el ámbito recién agregado y, para ello, haga clic con el botón secundario en el ámbito y haga clic en Configurar conmutación por error.

Para cerrar este asistente, haga clic en Finalizar.

< Atrás


Finalizar

Cancelar


Paso 13: En el cliente Windows 10, verificamos en los detalles de red que la IP recibida coincide con el rango del servidor:

Dirección IPv4:	192.168.10.3
Servidores DNS IPv4:	192.168.10.100 8.8.8.8

Paso 14: Nos aseguramos de que el Firewall permite el tráfico de red para que no haya cortes en la asignación de Ips:



Paso 15: Nos vamos en Configuración y luego nos vamos a Acerca de y luego en Cambiar nombre de equipo(avanzado):



Paso 16: Y le damos a Cambiar y nos sale esta ventana y comprobamos que está bien:

