SERVICE INTEGRAL

Gestión de Stock, Taller y Pedidos

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y MANUAL DE USO DEL SISTEMA

Perfiles: Administrador y Técnico de Taller

PARTE 1 — MANUAL DE USUARIO

Este manual está diseñado para capacitar a los usuarios (Administradores y Técnicos) en la operación diaria del sistema, detallando el acceso, la gestión de repuestos, el control de alertas y los pedidos.

Índice

Actualice este índice desde Word (clic derecho → Actualizar campo).

1. Acceso al Sistema e Inicio de Sesión

- Al abrir el sistema desde la PC del taller o mediante el enlace seguro de Cloudflare en el celular, se presentará la Pantalla de Inicio de Sesión.
- Ingrese su Correo Electrónico y Contraseña.
- Puede hacer clic en el ícono del ojo para visualizar u ocultar los caracteres ingresados.
- Presione **Ingresar al Sistema**.
    - Si las credenciales son correctas, se iniciará una sesión protegida válida durante 8 horas continuas de trabajo.
    - Si las credenciales son incorrectas o no hay conexión, se mostrará un mensaje de alerta en pantalla.

2. Perfiles y Permisos de Usuario

El sistema cuenta con dos niveles de acceso diferenciados:

Perfil	Permisos y Alcance
ADMIN (Administrador)	Acceso Total: Carga, edición y eliminación de repuestos; modificación de alertas de stock mínimo; creación de nuevos usuarios (+ Usuario); armado y confirmación de pedidos a distribuidores.
TECNICO (Técnico de Taller)	Modo Consulta: Búsqueda en el catálogo de stock, visualización de fichas técnicas y fotos de repuestos, consulta del historial de pedidos realizados. Tiene bloqueada la eliminación y modificación de registros.

3. Módulo de Inventario y Stock

3.1 Panel de Alerta de Stock Crítico

En la parte superior de la pantalla principal se muestra automáticamente un cuadro amarillo de advertencia cuando uno o más repuestos tienen un stock igual o menor a su Límite Mínimo Requerido. Esto previene la falta de insumos esenciales en el taller.

3.2 Registrar un Nuevo Repuesto (Solo Administrador)

Complete los campos del formulario:

- **Nombre del Producto:** Denominación clara de la pieza (ej. Bomba de desagote Whirlpool).
- **Precio Costo ($):** Valor de reposición o compra.
- **Stock Inicial / Stock Mínimo:** Cantidad física disponible y límite de reposición.
- **Categoría y Proveedor:** Selección rápida o ingreso de nuevos distribuidores.
- **Código de Distribuidor:** Número de pieza de catálogo.
- **Descripción / Notas:** Observaciones técnicas (compatibilidad, modelos aplicables).

3.2.1 Carga Multimedia (Fotos 1, 2 y 3)

- Haga clic en "+ Subir Foto" para adjuntar imágenes desde la PC o tomar una foto directa con la cámara del celular.
- El sistema comprime y optimiza la imagen automáticamente en la nube (Cloudinary).
- Presione "Crear Producto" para impactar el registro en la base de datos.

3.3 Búsqueda y Filtrado en la Tabla

- Use la barra de búsqueda para filtrar repuestos en tiempo real por Nombre, Categoría, Proveedor o Código.
- Presione el botón Info sobre cualquier fila para abrir el modal con la ficha técnica detallada y la galería de fotos ampliada.
- Presione Actualizar para modificar precios, cantidades o fotos.

4. Módulo de Pedidos y Pre-Compras

- Diríjase a la sección Pedidos desde la barra de navegación superior.
- Seleccione los repuestos necesarios del catálogo y especifique la cantidad a solicitar.
- Añada observaciones o notas especiales (ej. Entrega urgente para lavarropas Drean Blue).

Al confirmar el pedido:

- Se genera una orden consolidada en el historial con fecha y hora exacta.
- El sistema ejecuta automáticamente una rutina de optimización que depura registros históricos de más de 2 meses para mantener la base de datos ágil.

5. Alta de Nuevos Usuarios (Solo Administrador)

- En la barra superior, presione el botón verde **+ Usuario**.

Complete:

- Nombre y Apellido
- Correo Electrónico
- Contraseña inicial
- Rol: Seleccione TECNICO o ADMIN.
- Presione **Guardar Usuario**. El nuevo colaborador ya podrá ingresar desde su propio dispositivo.

6. Puesta en Marcha en el Negocio (Iniciar Sistema.bat)

Para abrir el sistema en el taller:

- Haga doble clic en el acceso directo Iniciar Sistema.bat en el escritorio.
- El script realizará automáticamente:
  - Encendido del servidor Node.js y enlace seguro con MySQL.
  - Verificación del usuario administrador.
  - Creación del túnel seguro HTTPS con Cloudflare.
  - Apertura automática de Google Chrome en la pantalla del sistema.

> **Acceso desde dispositivos móviles**
>
> Para acceder desde el celular conectado a datos móviles o Wi-Fi, abra el enlace que finaliza en .trycloudflare.com generado en pantalla.

— Fin de la Parte 1: Manual de Usuario —