



صفحة الدخول

اسم او رمز الدخول	
الرقم السري	
تاكيد الدخول برسالة نصية	

بعد الدخول

استقبال الصيانة		قسم الصيانة		التقارير و الاستعلام	
مدير قسم الصيانة و موظف الاستقبال		مدير قسم الصيانة		تقرير	استعلام
استلام القطع	تسليم القطع	فني الاصلاح	مشرف الجودة	قطع بانتظار الصيانة	يكون برقم الهوية او القطعة او التلفون
تعبئة استمارة الاستلام بحسب المرفق واصدار كرت العمل	عند الانتهاء من الاصلاح ترسل رسالة للعميل باستلام القطعة و المبلغ المطلوب	تعبئة الاستمارة بحسب المرفق من الفني	تعبأ من المشرف باجتياز الفحص و الجاهزية للتسليم	قطع بانتظار قطع الغيار	اظهار الاصلاحات التي تمت و التكلفة و القطع
عند استلام القطعة تذهب مسج للعميل باستلام القطعة و جاري العمل عليها	يوقع العميل على استلام القطعة	في حالة انتظار القطع يتم اختيار خانة لها الى حين وصولها	ترسل رسالة بجاهزية القطعة للتسليم و المبلغ	قطع تحت الصيانة	اظهار المستلم و تاريخ و وقت الاستلام
تطبع اسوارة بالبار كود و المعلومات تلتصق على القطعة				قطع تم الانتهاء منها و جاهزة للتسليم لم تستلم	المنجز خلال فترة تحدد
	يتم انشاء مستخدمين بحسب الوظيفة و تحدد الصلاحيات مع رقم دخول و رمز سري			قطع تم تسليمها بحسب تاريخ او مدة	الايرادات اجور و قطع و اجمالي لفترة محددة
				الوقت المستغرق لكل اصلاح بحسب كرت الاصلاح	
	اضافة الشروط و الاحكام عند توقيع العميل			انجاز كل فني برقمه	

<u>الصلاحيات التعديل</u>		<u>التقارير و الاستعلام</u>	<u>الاضافة مع الصلاحية</u>
مفتاح التحكم ضمن الصفحة بالعميل جديد مع تعديل بيانات العميل و رقم الرخصة بدون تغيير العميل السابق على الكروت السابقة	متاحة على كرت الاستلام ماعدا المعلومات الاساسية	متاحة	مدير الاستقبال او موظف الاستقبال يقوم باستلام و تعديل كرت الاستلام و التسليم
	متاحة على كرت الاصلاح و التكلفة	متاحة	مدير الصيانة يعديل صفحات الاصلاح
	متاحة على الاصلاحات و قطع الغيار	غير متاحة	مشرف الصيانة بتعديل صفحة الصيانة و الجودة
	غير متاحة بعد الحفظ	غير متاحة	فني بكتابة خانات محددة