Partage de DNS entre deux serveurs

1) Crée une zone DNS

Se rendre dans le gestionnaire de serveur et faire un clic droit sur « DNS » puis sélectionner « GESTIONNAIRE DNS » :




Faite ensuite un clic droit sur DNS en haut à droite de la fenêtre puis propriété :




On décoche la ligne en IPV6 et on coche « uniquement les adresse IP suivantes »




Sur l'onglet suivant « redirecteur » on vient ajouter une adresse 8.8.8.8 afin de dire de voir cette adresse avant de voir les adresses de l'onglet racine en cliquant sur modifier :







Dans l'onglet suivant « avancé » on ne change rien, on peut donc faire OK quitter cette fenetre.




On va ensuite crée une zone, ici la zone sera « labo.tssr » en cliquant sur la colonne de gauche en dessous de DNS dans « zone de recherche direct » puis faire un clic droit en sélectionnant « Nouvelle zone » :




Faire suivant :

Sélectionner zone principal et cliquer sur suivant:




On tape le nom de notre zone et on clic sur suivant :




On clique encore sur suivant et encore suivant après :







Cliquer sur terminer :

Quand on clique sur la zone « labo.tssr » qui vient de se créer dans notre arboresence j'ai 2 infos SOA (start of autority) et NS (name server) :




On va cliquer sur le coté sur « zones de recherche inversé » pour crée notre zone avec l'IP pour rendre possible la recherche de notre zone avec son IP :




On clique suivant puis zone principal (1er choix) et on arrive sur ce hoix on selectionnera IPV4 puis on clique sur suivant :

On indique le reseau ou il devra faire sa recherche (c'est donc le début de notre adresse IP) :



Ensuite on fait suivant, puis suivant et enfin terminer :




Notre est présente donc zone inversée :




2) Ajouter une machine

Se rendre dans notre labo et faire un clic droit au milieu puis « Nouvel hôte »



Ici le nouvel hote sera « routeur » et on va lui mettre l'adresse IP de notre routeur . En cochant « crée un pointeur » cela permettra à notre routeur d'être visible dans la zone inversée puis cliquer sur ajouter un hôte:




Puis ok :




Le routeur apparait bien :




Il apparait également dans notre zone inversée :



Quand on lance un invit' de commande on voit bien que le poing fonctionne avec l'association entre le nom et l'adresse IP :




Pour raccourcir le nom de notre « routeur » sur le menu précédent on clique sur « nouvelle alias »



On nomme le nouveau nom « rt » puis on selectionne puis on clique sur dns et les léments derriere jusqu'à arriver à notre routeur et on clique sur OK :




On clique ensuite sur OK :



Cela est bien apparu pour le « Cname » de notre routeur pour faciliter sa recherche :




3) Ajouter un nouvelle hôte :

Sur le menu précédent du « Gestionnaire DNS » on clique sur nouvelle hote pour ajouter le DNS1 :




On rentre les informations d'IP et on clic sur ajouter et on valide derriere :



Il est bien ajouté :




4) Ajouter le DNS sur le second serveur

Installer le DNS sur le serveur en allant sur « gestionnaire de serveur » en allallant sur gerer puis ajouter roles et selectionnet DNS.

Une fois ce dernier installé se rendre dans « Gestionnaire DNS » :




Puis sur « zone de recherche direct » faire un clic droit et sélectionner nouvelle zone :



Faire suivant et sélectionner zone secondaire :




Mettre l'adresse du labo.tssr :




Ensuite faire suivant, puis suivant (sans rien changer) puis terminer

Revenir sur le premier serveur pour ajouter un nouvel hôte (car sur le second serveur on peut pas ajouter de nouvelle hote) :



Ajouter le DNS2 et cliquer sur ok après:




Sur notre premier serveur on le voit bien :




Sur notre second serveur nous avons cela :



On clique alors sur rafraichir :




Et nous voyons l'apparition de notre DNS 2 :




Sur la capture suivante on peut voir que sur notre serveur 1 on peut crée les éléments et que sur notre serveur 2on peut que charger les informations :