MANUAL DE USUARIO

Bienes de capital

Un catálogo nuevo de reformas, mobiliario, equipamiento, vehículos y maquinaria, con su factor de emisión por año y una unidad nueva: el metro cuadrado.

Sección
Materiales → Bienes de capital

Audiencia
Administradores

Fecha
15 de octubre de 2026

1 Qué es y para qué sirve

Bienes de capital es un nuevo maestro de la plataforma: la lista de los bienes duraderos que adquiere una organización —una reforma de oficinas, una obra nueva, mobiliario, equipos, un vehículo o una máquina— con el factor de emisión de cada uno.

Cada elemento lleva su propia unidad, según cómo esté expresado su factor: por euro invertido, por metro cuadrado reformado, por unidad o por kilogramo. Para la superficie se ha añadido a la plataforma la unidad **Metro cuadrado**. Como en los materiales, los artículos de merchandising o los bienes y servicios comprados, cada elemento tiene un factor por año y por grupo de coeficientes.

> **Todavía no se usa en ninguna huella.** Por ahora el catálogo solo se prepara y se mantiene. Las huellas de eventos, propiedades y empresas, y sus informes, no cambian: los bienes de capital se incorporarán al cálculo más adelante.

---

2 A quién afecta

Administrador	Propietario y Usuario
Ve la entrada en el menú y puede consultar, registrar, editar, eliminar, importar y exportar bienes de capital, y gestionar sus factores de emisión.	No ven la entrada en el menú. Si intentan abrir alguna de sus pantallas, reciben un error de acceso denegado.

> **Es un catálogo común a toda la plataforma.** No pertenece a ninguna cuenta: lo que registra un Administrador sirve para todas.

---

3 Cómo se llega

En el menú lateral: **Materiales → Bienes de capital**, debajo de «Bienes y servicios comprados».

El listado muestra, para cada elemento, su **Nombre**, **Categoría**, **Unidad**, **Fecha de registro** y **Fecha de actualización**. Puedes filtrar por nombre y por categoría, y ordenar por nombre

o por cualquiera de las dos fechas. Arriba están los botones Factores de emisión, Importar, Exportar y Registrar.

4 Paso a paso

Registrar un bien de capital

1 **Abre el alta**

En el listado, pulsa Registrar.

2 **Rellena los datos**

Escribe el **Nombre**, elige la **Categoría** y revisa la **Unidad**, que viene propuesta como **Euro**. Si el factor que vas a cargar es por superficie, elige **Metro cuadrado**. Pulsa Registrar.

3 **Añade sus factores**

La plataforma te lleva directamente a la ficha del elemento para que indiques sus factores de emisión (siguiente apartado).

Editar un elemento y sus factores

1 **Abre la ficha**

En el listado, pulsa el icono de editar de la fila.

2 **Elige el grupo de coeficientes**

En el bloque **Factores de emisión**, el desplegable de la derecha muestra el grupo de coeficientes que estás editando; de entrada aparece el grupo por defecto.

3 **Añade, cambia o quita años**

Pulsa Añadir para una fila nueva y rellena **Año**, **Kg CO2eq**, **Kg CO2**, **g CH4**, **g N2O** y, si quieres, **Fuente**. Para quitar un año, borra su fila con el icono de la papelera.

4 **Guarda**

Pulsa Guardar para seguir en la ficha o Guardar y salir para volver al listado.

Rellenar los factores de todos los elementos para un año

1 **Abre la tabla de factores**

En el listado, pulsa Factores de emisión. Se abre una tabla con todos los elementos para el último año que tenga datos en el grupo por defecto.

2 **Sitúate en el año y el grupo**

Muévete con Año anterior y Año siguiente, y cambia de grupo con el desplegable que hay junto al año.

3 **Escribe los valores**

Cada fila es un bien de capital, nombrado como «nombre - categoría». Rellena los cuatro valores (**Kg CO2eq**, **Kg CO2**, **g CH4**, **g N2O**) y, si quieres, la **Fuente**. Deja la fila entera vacía para quitar el factor de ese elemento en ese año.

4 **Guarda**

Pulsa Guardar o Guardar y salir.

Copiar los factores de un año a otro

1 **Colócate en el año de origen**

En la tabla de factores, ve al año y al grupo que quieres copiar. Aparece como **Año de origen**.

2 **Indica el destino y copia**

Escribe el **Año destino** y pulsa Copiar factores. Cada elemento con factor en el año de origen recibe el mismo factor en el año destino, y la tabla pasa a mostrar ese año.

Importar desde una hoja de cálculo

Pulsa Importar en el listado y sigue el proceso de importación habitual de la plataforma: subes el fichero, emparejas cada columna con un campo, traduces los valores que lo necesiten (categoría, unidad, grupo de coeficientes o el propio bien de capital), asignas valores por defecto a los campos que no vengan en el fichero y finalizas. La importación se hace en segundo plano y recibes un correo electrónico al terminar; después puedes consultar el resultado.

Cada fila del fichero es **un factor**. Si la fila indica un bien de capital existente (columna **Bien de capital**), solo se añade o se actualiza su factor para ese año y grupo. Si no, se crea un elemento nuevo con el **Nombre** de la fila; cuando no traiga categoría o unidad, se le asigna **Otros** y **Euro**.

Exportar

Pulsa Exportar en el listado. Puedes acotar por **Nombre**, **Categoría** y **Grupo**, y elegir las columnas: **Nombre**, **Categoría**, **Unidad**, **Año**, **CO2eq**, **CO2**, **CH4**, **N2O**, **Fuente** y **Grupo** vienen marcadas; **Identificador** viene desmarcada. Cuando la exportación termina, el fichero se descarga desde la misma pantalla.

El fichero lleva **una fila por factor**: un elemento con tres años ocupa tres filas. Un elemento sin ningún factor sale en una sola fila con las columnas de factor vacías.

Eliminar

Pulsa el icono de eliminar de la fila y confirma el aviso, o marca varias filas y usa la acción en bloque **Eliminar**. El elemento deja de aparecer en el listado, en la tabla de factores y en las exportaciones.

5 Campos y opciones

FICHA DEL BIEN DE CAPITAL

CAMPO	QUÉ SIGNIFICA	OBLIGATORIO	VALORES
Nombre	Cómo se llama el bien de capital.	Sí	Texto de hasta 255 caracteres.
Categoría	Tipo de bien, para agrupar y filtrar.	Sí	Reformas y obra nueva, Mobiliario y equipamiento, Vehículos y maquinaria, Otros.
Unidad	En qué se expresa la cantidad a la que se aplica el factor.	Sí	Cualquier unidad de la plataforma, incluido **Metro cuadrado**; se propone **Euro**.

FACTOR DE EMISIÓN (UNO POR AÑO Y GRUPO DE COEFICIENTES)

CAMPO	QUÉ SIGNIFICA	OBLIGATORIO	VALORES
Año	Año al que corresponde el factor.	Sí	Entre 1900 y 2200.
Kg CO2eq	Emisiones totales equivalentes por unidad del elemento.	Sí	Número.
Kg CO2	Dióxido de carbono por unidad.	Sí	Número.
g CH4	Metano por unidad, en gramos.	Sí	Número.
g N2O	Óxido nitroso por unidad, en gramos.	Sí	Número.
Fuente	De dónde sale el dato.	No	Texto de hasta 255 caracteres.

El metro cuadrado es una unidad nueva para toda la plataforma. Aparece en todos los desplegables de **Unidad** como «Metro cuadrado». Solo se puede combinar con otras cantidades en metros cuadrados: no se convierte a kilogramos, euros ni ninguna otra unidad.

6 Reglas y límites

- **Un factor por año y grupo.** Un elemento no puede tener dos factores del mismo año en el mismo grupo de coeficientes; si repites un año en la ficha, la plataforma lo señala y no guarda.
- **Los factores siguen la unidad del elemento.** Si cambias la **Unidad** de un elemento — por ejemplo, de Euro a Metro cuadrado —, todos sus factores pasan a expresarse en la nueva unidad con los mismos valores. Revísalos: la plataforma no convierte los números.
- **Todo o nada en la tabla de factores.** En una fila hay que rellenar los cuatro valores o dejarlos los cuatro vacíos; si falta alguno, se marca «Este valor no debería estar vacío.».
- **Copiar años con condiciones.** El año destino no puede ser futuro ni igual al de origen, y no puede tener ya factores en ese grupo para ningún elemento: en ese caso no se copia nada.
- **Sin años futuros en la tabla.** `Año siguiente` se desactiva al llegar al año en curso.
- **La importación no busca por nombre.** Una fila sin la columna **Bien de capital** crea siempre un elemento nuevo, aunque ya exista otro con el mismo nombre.
- **Filas de importación que no se procesan.** Una fila sin bien de capital ni nombre, sin un año válido o sin grupo de coeficientes no se carga y aparece como error en el resultado; las demás sí.
- **Eliminar no se deshace.** No hay botón para recuperar un elemento eliminado; si lo necesitas, regístralo de nuevo con sus factores.

7 Qué ocurre después

- **Mensajes de confirmación.** «Bien de capital creado correctamente: ...», «Bien de capital actualizado con éxito», «Factores de emisión actualizados con éxito», «Nuevo año creado con éxito» y «Se ha eliminado el bien de capital ...».
- **Registro.** Cada alta, cambio, traducción y eliminación de un bien de capital, y cada factor añadido, actualizado o eliminado, queda anotado en **Administración → Registro** con el usuario que lo hizo.
- **Ningún cambio en las huellas.** Mientras el catálogo no se incorpore al cálculo, nada de lo que hagas aquí modifica huellas ni informes.

> **El año destino ya tiene factores de emisión.**

Al copiar factores, algún elemento ya tiene datos en el año destino para ese grupo. Elige otro año o edita ese año directamente en la tabla.

> **El año destino no es válido.**

El año destino es posterior al año en curso o coincide con el de origen.

> **No se ha podido eliminar el bien de capital …**

La eliminación no se ha completado. Vuelve a intentarlo desde el listado.

8 Preguntas frecuentes

¿Qué unidad elijo para una reforma?

La del factor del que dispones: **Euro** si el factor es por euro invertido o **Metro cuadrado** si es por superficie reformada. Si tienes los dos, registra dos elementos distintos, uno con cada unidad.

He importado y se han duplicado elementos.

La importación crea un elemento por cada fila con nombre que no indique un bien de capital existente. Elimina los duplicados y repite la carga emparejando la columna **Bien de capital**; exportar antes con la columna **Identificador** marcada te da ese dato.

¿Por qué un elemento no aparece en la tabla de factores con valores?

La tabla muestra un año y un grupo concretos. Comprueba con el desplegable y los botones de año que estás viendo el grupo y el año en que cargaste el factor.