

# Contrôleur Xbox 360




	Android	Windows	OS X	Linux
<b>BOUTON MULTIDIRECTIONNEL (BMD)</b>				
GAUCHE	Axis 5 < -0.9	Axis 6 < -0.9	Button 7	Axis 7 < -0.9
DROITE	Axis 5 > 0.9	Axis 6 > 0.9	Button 8	Axis 7 > 0.9
HAUT	Axis 6 < -0.9	Axis 7 > 0.9	Button 5	Axis 8 < -0.9
BAS	Axis 6 > 0.9	Axis 7 < -0.9	Button 6	Axis 8 > 0.9
<b>TOUCHES D'Actions</b>				
A	Button 0	Button 0	Button 16	Button 0
B	Button 1	Button 1	Button 17	Button 1
X	Button 2	Button 2	Button 18	Button 2
Y	Button 3	Button 3	Button 19	Button 3
<b>STICKS ANALOGIQUES</b>				
S. A. GAUCHE HORIZONTALE	Axis X	Axis X	Axis X	Axis X
S. A. GAUCHE VERTICALE	Axis Y	Axis Y	Axis Y	Axis Y
S. A. DROIT HORIZONTALE	Axis 3	Axis 4	Axis 3	Axis 4
S. A. DROIT VERTICALE	Axis 4	Axis 5	Axis 4	Axis 5
<b>AUTRES TOUCHES</b>				
SELECT	-	Button 6	Button 10	Button 6
START	Button 10	Button 7	Button 9	Button 7
LB	Button 4	Button 4	Button 13	Button 4
LT	Axis 7	Axis 9 ou Axis 3 > 0.1	Axis 5 > 0.1	Axis 3
L3	Button 8	Button 8	Button 11	Button 9
RB	Button 5	Button 5	Button 14	Button 5
RT	Axis 8	Axis 10 ou Axis 3 < -0.1	Axis 6 > 0.1	Axis 6
R3	Button 9	Button 9	Button 12	Button 10

## Contrôleur PlayStation® 3



	OS X	Windows	Linux
TOUCHES DIRECTIONNELLES			
GAUCHE	Button 7	Button 7	Axis 7 < -0.9
DROITE	Button 5	Button 5	Axis 7 > 0.9
HAUT	Button 4	Button 4	Axis 8 < -0.9
BAS	Button 6	Button 6	Axis 8 > 0.9
TOUCHES D'Actions			
CROIX	Button 14	Button 14	Button 0
CERCLE	Button 13	Button 13	Button 1
CARRÉ	Button 15	Button 15	Button 2
TRIANGLE	Button 12	Button 12	Button 3
MANETTES DE DIRECTIONS			
M. GAUCHE HORIZONTALE	Axis X	Axis X	Axis X
M. GAUCHE VERTICALE	Axis Y	Axis Y	Axis Y
M. DROITE HORIZONTALE	Axis 3	Axis 3	Axis 4
M. DROITE VERTICALE	Axis 4	Axis 4	-
AUTRES TOUCHES			
SELECT	Button 0	Button 0	Button 6
START	Button 3	Button 3	Button 7
L1	Button 10	Button 10	Button 4
L2	Button 8	Button 8	Axis 3
L3	Button 1	Button 1	Button 9
R1	Button 11	Button 11	Button 5
R2	Button 9	Button 9	Axis 6
R3	Button 2	Button 2	Button 10


## Contrôleur MFi (Made for iOS)



iOS	
TOUCHES DIRECTIONNELLES	
GAUCHE	Button 7 ou Axis 8 > 0.5
DROITE	Button 5 ou Axis 6 > 0.5
HAUT	Button 4 ou Axis 5 > 0.5
BAS	Button 6 ou Axis 7 > 0.5
TOUCHES D'ACTIONS	
A	Button 14 ou Axis 15
B	Button 13 ou Axis 14
X	Button 15 ou Axis 16
Y	Button 12 ou Axis 13
STICKS ANALOGIQUES (profil extended <sup>1</sup> )	
M. GAUCHE HORIZONTALE	Axis X
M. GAUCHE VERTICALE	Axis Y
M. DROITE HORIZONTALE	Axis 3
M. DROITE VERTICALE	Axis 4
AUTRES TOUCHES	
MENU	Button 0
L1 / L	Button 8 ou Axis 9
L2 (profil extended <sup>1</sup> )	Button 10 ou Axis 11
R1 / R	Button 9 ou Axis 10
R2 (profil extended <sup>1</sup> )	Button 11 ou Axis 12


<sup>1</sup> iOS supporte deux types de contrôleurs, profil Standard et profil Extended, les appareils qui s'identifient comme étant « Standard » ne supporte pas les boutons « Extended ».

## Contrôleur MOGA pour Android (Mode B)




	Android
<b>PAVÉ DIRECTIONNEL</b>	
GAUCHE	Axis 5 < -0.9
DROITE	Axis 5 > 0.9
HAUT	Axis 6 < -0.9
BAS	Axis 6 > 0.9
<b>TOUCHES D'Actions</b>	
CROIX	Button 0
CERCLE	Button 1
CARRÉ	Button 2
TRIANGLE	Button 3
<b>STICKS ANALOGIQUES</b>	
M. GAUCHE HORIZONTALE	Axis X
M. GAUCHE VERTICALE	Axis Y
M. DROITE HORIZONTALE	Axis 3
M. DROITE VERTICALE	Axis 4
<b>AUTRES TOUCHES</b>	
SELECT	-
START	Button 10
L1	Button 4
L2	Axis 13
L3	Button 8
R1	Button 5
R2	Axis 12
R3	Button 9

## Contrôleur PlayStation® 4



	OS X	Windows	Linux
TOUCHES DIRECTIONNELLES			
GAUCHE	Axis 7 < -0.9	Axis 7 < -0.9	Axis 7 < -0.9
DROITE	Axis 7 > 0.9	Axis 7 > 0.9	Axis 7 > 0.9
HAUT	Axis 8 < -0.9	Axis 8 > 0.9	Axis 8 < -0.9
BAS	Axis 8 > 0.9	Axis 8 < -0.9	Axis 8 > 0.9
TOUCHES D'Actions			
CROIX	Button 1	Button 1	Button 0
CERCLE	Button 2	Button 2	Button 1
CARRÉ	Button 0	Button 0	Button 2
TRIANGLE	Button 3	Button 3	Button 3
MANETTES DE DIRECTIONS			
M. GAUCHE HORIZONTALE	Axis X	Axis X	Axis X
M. GAUCHE VERTICALE	Axis Y	Axis Y	Axis Y
M. DROITE HORIZONTALE	Axis 3	Axis 3	Axis 4
M. DROITE VERTICALE	Axis 4	Axis 6	Axis 5
AUTRES TOUCHES			
SHARE	Button 8	Button 8	Button 6
OPTIONS	Button 9	Button 9	Button 7
TOUCHPAD (CLIC)	Button 13	Button 13	-
L1	Button 4	Button 4	Button 4
L2	Axis 5 > -1 ou Button 6	Axis 4 > -1 ou Button 6	Axis 3
L3	Button 10	Button 10	Button 9
R1	Button 5	Button 5	Button 5
R2	Axis 6 > -1 ou Button 7	Axis 5 > -1 ou Button 7	Axis 6
R3	Button 11	Button 11	Button 10

# Contrôleur Xbox One



	Windows	Linux
BOUTON MULTIDIRECTIONNEL (BMD)		
GAUCHE	Axis 7 < -0.9	Axis 7 < -0.9
DROITE	Axis 7 > 0.9	Axis 7 > 0.9
HAUT	Axis 8 > 0.9	Axis 8 < -0.9
BAS	Axis 8 < -0.9	Axis 8 > 0.9
TOUCHES D'Actions		
A	Button 0	Button 0
B	Button 1	Button 1
X	Button 2	Button 2
Y	Button 3	Button 3
STICKS ANALOGIQUES		
S. A. GAUCHE HORIZONTALE	Axis X	Axis X
S. A. GAUCHE VERTICALE	Axis Y	Axis Y
S. A. DROIT HORIZONTALE	Axis 4	Axis 4
S. A. DROIT VERTICALE	Axis 5	Axis 5
AUTRES TOUCHES		
VIEW	Button 6	Button 6
MENU	Button 7	Button 7
LB	Button 4	Button 4
LT	Axis 9 ou Axis 3 > 0.1	Axis 3
L3	Button 8	Button 9
RB	Button 5	Button 5
RT	Axis 10 ou Axis 3 < -0.1	Axis 6
R3	Button 9	Button 10