

Configuraciones Iniciales en Windows Server y Ubuntu Server - Alex Berrio

UBUNTU SERVER

Abrimos el ubuntu server y accedemos al directorio /etc/netplan:




Hacemos copia de seguridad (debemos hacerlo siendo el root o poniendo sudo antes):




Hacemos nano al archivo para editarlo:



Asi quedaria despues de editarlo:


UBUNTU SERV [Corriendo] - Oracle VirtualBox
GNU nano 7.2
50-cloud-init.yaml *
network:
version: 2
ethernets:
enp0s3:
dhcp4: no
addresses:
- 192.168.1.25/24
routes:
- to: default
via: 192.168.1.1
nameservers:
addresses:
- 8.8.8.8
- 8.8.4.4
^G Help
^O Write Out
^W Where Is
^K Cut
^T Execute
^C Location
M-U Undo
M-A Set Mark
M-] To Bracket
M-Q Previous
^X Exit
^R Read File
^\ Replace
^U Paste
^J Justify
^/ Go To Line
M-E Redo
M-6 Copy
^Q Where Was
M-W Next

Y aplicamos:



Hacemos ip a i vemos que la ip ha cambiado:

```
alex@alex:/etc/netplan$ sudo netplan apply
alex@alex:/etc/netplan$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:4f:32:8f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.25/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe4f:328f/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86384sec preferred_lft 14384sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe4f:328f/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
alex@alex:/etc/netplan$
```


Usamos el comando hostnamectl para ver el nombre actual del equipo:

```
alex@alex:/etc/netplan$ hostnamectl
 Static hostname: alex
       Icon name: computer-vm
         Chassis: vm
      Machine ID: b5c811b403844cc58dfd3474ba6f53fa
         Boot ID: 86c0077201064ef989bc65e3ba906842
  Virtualization: oracle
Operating System: Ubuntu 24.04.5 LTS
          Kernel: Linux 6.8.0-142-generic
    Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: innotek GmbH
  Hardware Model: VirtualBox
Firmware Version: VirtualBox
   Firmware Date: Fri 2006-12-01
    Firmware Age: 19y 9month 4w 1d
alex@alex:/etc/netplan$
```

Usamos el siguiente comando y comprobamos que se ha cambiado:

```
alex@alex:/etc/netplan$ sudo hostnamectl set-hostname serverconsola-ubunXX
alex@alex:/etc/netplan$ hostnamectl
 Static hostname: serverconsola-ubunXX
       Icon name: computer-vm
         Chassis: vm
      Machine ID: b5c811b403844cc58dfd3474ba6f53fa
         Boot ID: 86c0077201064ef989bc65e3ba906842
  Virtualization: oracle
Operating System: Ubuntu 24.04.5 LTS
          Kernel: Linux 6.8.0-142-generic
    Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: innotek GmbH
  Hardware Model: VirtualBox
Firmware Version: VirtualBox
   Firmware Date: Fri 2006-12-01
    Firmware Age: 19y 9month 4w 1d
alex@alex:/etc/netplan$
```

Usamos el comando sudo nano /etc/hosts para cambiar el nombre de la maquina tambien en el archivo:



Para cambiar la hora primero usamos el comando timedatectl para verla:




Usamos el comando timedatectl list-timezones para ver las zonas horarias, buscamos la de madrid y la cambiamos usando este comando:




LINUX MINT


Iniciamos la maquina y buscamos red en el buscador:




Pinchamos en redes y le damos a la rueda de opciones dentro:




Le damos a ipv4, ponemos el modo manual y configuramos la ip:




Reiniciamos la red y hacemos un ip a para ver la ip:



Para cambiar el nombre, hacemos lo mismo que antes, empezamos con el comando hostname para ver el nombre:




Usamos el siguiente comando para cambiar el nombre y verificamos con hostname:



Hacemos el comando sudo nano /etc/hosts y editamos el nombre:




Para cambiar la hora, buscamos fecha y hora y ponemos la que queramos:




WINDOWS SERVER GRÁFICO


Iniciamos la maquina, buscamos configuracion de red y pinchamos aqui:




Le damos click derecho y propiedades:


Conexiones de red
Redes e Internet › Conexiones de red ›
Organizar
Deshabilitar este dispositivo de red
Diagnosticar esta conexión
»
Ethernet
Red
Intel(R) PRO/10
Desactivar
Estado
Diagnosticar
Conexiones de puente
Crear acceso directo
Eliminar
Cambiar nombre
Propiedades
1 elemento
1 elemento seleccionado


IPV4:




Configuramos la ip estatica:




Hacemos un ipconfig para ver que se ha cambiado:




Para cambiar el nombre pulsamos Windows + r y ponemos lo siguiente:




Le damos a cambiar y ya ponemos el nombre que queramos:



Para cambiar la hora, buscamos fecha y hora, la ponemos manual y ponemos la que queramos:




O elegimos una zona horaria:




Windows Core Server


Iniciamos la maquina y le damos al 8:




Ponemos la que nos salga:




Pulsamos el uno para cambiar el tipo, le damos a la s para que sea estatica:




Vamos rellenando con la ip que queramos poner




Hacemos un ipconfig para ver si se ha cambiado:




Para cambiar el nombre le damos al 2:



Ponemos el nombre que queramos y reiniciamos, vemos que ha cambiado el nombre:



Le damos al 9 para cambiar la fecha y hora:



Le damos a cambiar zona horario o cambiar fecha y hora y ponemos la que queramos.