
Настройка двух сетевых соединений на одном сервере


Для студентов ССА 3 курса

Настройка сетевых интерфейсов в виртуальной машине



Важно, когда настаиваем подключение для внутренней сети, неразборчивый режим запретить

Настройка подключения, по которому сервер будет обращаться в Интернет



Важно, при настройке интернет соединения разрешить все

После команды ip a должно вывести такое сообщение

```
root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:15:5d:01:0f:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.24/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::215:5dff:fe01:f05/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~#
```

serveradmin.ru

Если что наша карточка не показывает своего статуса.


В нашем случае не будет показываться та, что настроена на внутреннюю сеть

Команда запуска редактирования сетевых настроек

```
alex@debian:~$ sudo nano /etc/network/interfaces
```

По данной команде отрывается для редактирования файл interfaces в котором хранятся настройки установленных в компьютер сетевых карточек, для взаимодействия как с внутренней сетью так и с внешней сетью Интернет

Настройка статики по первому интерфейсу




```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
        address 192.168.1.1
        netmask 255.255.255.0
dns-nameservers 127.0.0.1
dns-search debian.loc
dns-domain debian.loc


auto enp0s8
iface enp0s8 inet dhcp
```

Важно, что бы подсети не совпадали. То есть если роутер имеет адрес 192.168.0.1, то в вашей подсети сети должны быть по типу 192.168.1.1

После всех настроек важно перезагрузить сетевой сервис

```
alex@debian:~$ sudo service networking restart
```

Если у вас выдает сообщение об ошибке, что то настроено не так.



Пройдитесь еще раз по презентации