

## Alter table



Sirve para cambiar la definición de una tabla. Podemos cambiar tanto columnas como restricciones (ver CONSTRAINTS (/ddl/constraints.html)).

La sintaxis es:

```
ALTER TABLE [esquema.]tabla {ADD|MOD (/numeros/mod.html)IF (/plsql/if.html)Y|DROP}...
```

Añadir una columna a una tabla:

```
ALTER TABLE T_PEDIDOS ADD TEXTOPEDIDO Varchar2(35);
```

Cambiar el tamaño de una columna en una tabla:

```
ALTER TABLE T_PEDIDOS MOD (/numeros/mod.html)IF (/plsql/if.html)Y TEXTOPEDIDO Varchar2(135);
```

Hacer NOT NULL una columna en una tabla:

```
ALTER TABLE T_PEDIDOS MOD (/numeros/mod.html)IF (/plsql/if.html)Y (TEXTOPEDIDO NOT NULL);
```

Eliminar una columna a una tabla:

```
ALTER TABLE T_PEDIDOS DROP COLUMN TEXTOPEDIDO;
```

Valor por defecto de una columna:

ALTER TABLE T\_PEDIDOS MOD (/numeros/mod.html)IF (/plsql/if.html)Y TEXTOPEDIDO Varchar2(135) DEFAULT 'ABC...';

Añade dos columnas:

ALTER TABLE T\_PEDIDOS

ADD (SO\_PEDIDOS\_ID INT, TEXTOPEDIDO Varchar2(135));

STORAGE (/ddl/storage.html)

CREATE INDEX (/ddl/create%20index.html)

CREATE TABLESPACE (/ddl/create%20tablespace.html)

CONSTRAINTS (/ddl/constraints.html)

DATATYPES (/ddl/datatypes.html)

CREATE VIEW (/ddl/create%20view.html)

CREATE ROLLBACK (/ddl/create%20rollback.html)

CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE (/ddl/create%20global%20temporary%20table.html)

RENAME (/ddl/rename.html)

ALTER TABLE (/ddl/alter%20table.html)

CREATE SEQUENCE (/ddl/create%20sequence.html)

CREATE TABLE (/ddl/create%20table.html)

COMMENT (/ddl/comment.html)

CREATE SYNONYM (/ddl/create%20synonym.html)

CREATE DATABASE (/ddl/create%20database.html)

PRICE DROP

PRICE DROP

Product Soul Easy
Alibaba.com

Explicación de la sintaxis utilizada para los comandos: Las palabras en mayúsculas son comandos de oracle. Las palabras en minúsculas son opciones modificables. Las partes enmarcadas con [] son opcionales. Las palabras en negrita son las opciones por defecto. Las partes enmarcadas con {} son alternativas (una u otra). El simbolo | indica OR.

×