TP04 – serveur ADDS Windows

Installation et Configuration du serveur ADDS



Clique sur Suivant jusqu'à Installer.





La console AD DS est visible.

Je termine l'installation :







Mot de passe : Armand123456



- Je rencontre une erreur il faut que j'active un mot de passe pour assurer la transition d'un administrateur local en administrateur de domaine :



Dans le raccourci *lusrmgr.msc* (local user manager), je définis un mot de passe pour l'administrateur :



Mot de passe : Armand123456

Maintenant l'installation commence :



Création d'un utilisateur de domaine

5. Création d'un compte utilisateur de domaine

- Dans DSA créez un compte utilisateur Rachid DUPONT.
- Login (nom d'ouverture de session) : dupont ou rdupont. Et un mot de passe, qui n'expire pas. Notez-le ☺

Je crée le raccourci dsa.msc pour accéder rapidement à la console « Utilisateur et ordinateurs Active Directory »







Mots de passe : RaDu123456



Problème accès à Internet



Investigation : Je fais un IP config sur le **serveur 01** et je ne remarque pas d'erreur.

```
Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::a:470d:57f5:10b0%14
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.30.10
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.30.2
```

Le **serveur 01** utilise bien le réseau 192.168.30.0 comme adresse de sous-réseau (subnet).

Name	Type	External Connection	Host Connection	DHCP	Subnet Address
VMnet1	Host-only	-	Connected	Enabled	192.168.124.0
VMnet8	NAT	NAT	-	-	192.168.30.0

Sur le serveur 01, L'adresse du routeur est bien la même que celle de la passerelle.



Test : Dans les paramètres du "Virtual Network Editor" de la VM du **serveur 01**, je tente un redémarrage de la carte réseau en basculant d'abord sur "Bridged", puis en revenant sur "NAT".





Investigation : Sur le **Serveur 01** : Pour vérifier que le problème s'est résolu je fais un ping www.google.com

```
C:\Users\Administrateur>ping www.google.com

Envoi d'une requête 'ping' sur www.google.com [142.250.74.228] avec 32 octets de données :
Réponse de 142.250.74.228 : octets=32 temps=3 ms TTL=128
Réponse de 142.250.74.228 : octets=32 temps=4 ms TTL=128
Réponse de 142.250.74.228 : octets=32 temps=4 ms TTL=128
Réponse de 142.250.74.228 : octets=32 temps=4 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 142.250.74.228:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 3ms, Maximum = 4ms, Moyenne = 3ms
```

Analyse : L'accès au serveur Google fonctionne MAIS la résolution des noms échoue. Il faut donc ajouter un redirecteur.

Sur **le serveur 01**, j'ai ajouté le serveur DNS du lycée en tant que serveur de relais (redirecteur) : ainsi, lorsque mon serveur DNS ne parvient pas à résoudre un nom, il interrogera automatiquement celui du lycée pour obtenir la réponse l'ip correspondante.



Test : Maintenant, en testant maintenant, le **PC client 01** a bien accès à Internet. Tout fonctionne correctement côté réseau.



SUITE DU TP :

6. Autorisation du serveur DHCP

Le serveur DHCP fonctionnait en autonome. Il n'est plus autorisé sur le domaine. Le service DHCP ne fonctionne plus.

- Depuis la session administrateur de domaine (votrenom\administrateur) :
- Autorisez le serveur DHCP pour le domaine dans la console DHCP (menu Action – serveurs autorisés)
- L'étendue DHCP doit être à nouveau fonctionnelle (vert)
- Vérifiez les **options d'étendue** de votre serveur DHCP : serveur DNS = adresse ip du serveur
- Cf TP03 DNS : Votre serveur est un serveur DNS

Autorisation du serveur DNS







Jonction au domaine du PC CLIENT 01





Intégration au domaine



Sur le pc client 01 je fais un ipconfig :

```
Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-0C-29-0C-61-D2
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::e91f:133:7703:6b45%12(préféré)
   Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.107.69(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . : 100666409
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . . : 00-01-00-01-30-6B-31-E3-00-0C-29-0C-61-D2
   Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                           fec0:0:0:ffff::2%1
                                           fec0:0:0:ffff::3%1
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
```

Analyse : Le client n'a pas l'adresse IP valide, il n'a donc pas reçu d'adresse via DHCP du serveur.


Gérer les serveurs autorisés
Serveurs DHCP autorisés :
Autoriser le serveur DHCP
Entrez le nom ou l'adresse IP du serveur DHCP que vous voulez autoriser.
Nom ou adresse IP :
192.168.30.10
OK
Annuler
OK
Fermer


Gérer les serveurs autorisés
Serveurs DHCP autorisés :
Nom
Adresse IP
srv202501yebka.yebka.local
192.168.30.10
Autoriser...
Interdire
Actualiser
Pour ajouter un ordinateur à la console DHCP, sélectionnez l'ordinateur, puis cliquez sur OK.
OK
Fermer


DHCP
Le serveur/hôte ainsi nommé a déjà été ajouté à la liste des serveurs DHCP.
OK





Sur le pc client 01, on remarque que le pc a récupéré son adresse IP.







Le pc client 01 Dupont est intégré dans le domaine :











Toutes les informations sont correctes.

FIN DU TP 04