Amara YEBKA

BTS SIO SISR

05/nov/2025



debian 12

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Vous devez choisir un mot de passe pour le superutilisateur, le compte d'administration du système. Un utilisateur malintentionné ou peu expérimenté qui aurait accès à ce compte peut provoquer des désastres. En conséquence, ce mot de passe ne doit pas être facile à deviner, ni correspondre à un mot d'un dictionnaire ou vous être facilement associé.

Un bon mot de passe est composé de lettres, chiffres et signes de ponctuation. Il devra en outre être changé régulièrement.

Le superutilisateur (« root ») ne doit pas avoir de mot de passe vide. Si vous laissez ce champ vide, le compte du superutilisateur sera désactivé et le premier compte qui sera créé aura la possibilité d'obtenir les privilèges du superutilisateur avec la commande « sudo ».

Par sécurité, rien n'est affiché pendant la saisie.

Mot de passe du superutilisateur (« root ») :

Armand123456

☑ Afficher le mot de passe en clair

Veuillez entrer à nouveau le mot de passe du superutilisateur afin de vérifier qu'il a été saisi correctement.

Confirmation du mot de passe :

Armand123456

☑ Afficher le mot de passe en clair

Capture d'écran | Revenir en arrière | Continuer

debian 12

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Un compte d'utilisateur va être créé afin que vous puissiez disposer d'un compte différent de celui du superutilisateur (« root »), pour l'utilisation courante du système.

Veuillez indiquer le nom complet du nouvel utilisateur. Cette information servira par exemple dans l'adresse d'origine des courriels émis ainsi que dans tout programme qui affiche ou se sert du nom complet. Votre propre nom est un bon choix.

Nom complet du nouvel utilisateur :

YEBKA

Capture d'écran | Revenir en arrière | Continuer

debian 12

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Un bon mot de passe est composé de lettres, chiffres et signes de ponctuation. Il devra en outre être changé régulièrement.

Mot de passe pour le nouvel utilisateur :

Armand1234567

☑ **Afficher le mot de passe en clair**

Veuillez entrer à nouveau le mot de passe pour l'utilisateur, afin de vérifier que votre saisie est correcte.

Confirmation du mot de passe :

Armand1234567

☑ **Afficher le mot de passe en clair**

Capture d'écran | **Revenir en arrière** | **Continuer**

debian 12

Sélection des logiciels

Actuellement, seul le système de base est installé. Pour adapter l'installation à vos besoins, vous pouvez choisir d'installer un ou plusieurs ensembles prédéfinis de logiciels.

Logiciels à installer :

- [ ] environnement de bureau Debian
- [ ] ... GNOME
- [ ] ... Xfce
- [ ] ... bureau GNOME Flashback
- [ ] ... KDE Plasma
- [ ] ... Cinnamon
- [ ] ... MATE
- [ ] ... LXDE
- [ ] ... LXQt
- [ ] serveur web
- [ ] serveur SSH
- [x] utilitaires usuels du système

Capture d'écran | Continuer

debian 12

Configurer le réseau

Vous pouvez maintenant réessayer la configuration automatique du réseau, - cela peut réussir si le serveur DHCP met du temps à répondre -, ou bien vous pouvez configurer vous-même le réseau. Certains serveurs DHCP demandent qu'un hôte DHCP soit donné par le client, vous pouvez l'indiquer avant de réessayer la configuration automatique.

Méthode pour la configuration du réseau :

- Réessayer la configuration automatique du réseau
- Réessayer la configuration automatique avec un nom d'hôte DHCP
- Configurer vous-même le réseau
- Ne pas configurer le réseau maintenant

Capture d'écran | Revenir en arrière | Continuer

Virtual Network Editor

Name	Type	External Connection	Host Connection	DHCP	Subnet Address
VMnet1	Host-only	-	Connected	Enabled	192.168.124.0
VMnet8	NAT	NAT	-	-	192.168.30.0

Add Network... | Remove Network | Rename Network...

VMnet Information

- Bridged (connect VMs directly to the external network)
  - Bridged to: [ ] Automatic Settings...
- NAT (shared host's IP address with VMs) — NAT Settings...
- Host-only (connect VMs internally in a private network)

- [ ] Connect a host virtual adapter to this network

Host virtual adapter name: VMware Network Adapter VMnet8

- [ ] Use local DHCP service to distribute IP address to VMs — DHCP Settings...

Subnet IP: 192 . 168 . 30 . 0 Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

Administrator privileges are required to modify the network configuration. Change Settings

Restore Defaults | Import... | Export... | OK | Cancel | Apply | Help

debian 12

Configurer le réseau

L'adresse IP est propre à une machine et peut être constituée de :

*** quatre nombres séparés par des points (IPv4) ;**
*** des blocs de caractères hexadécimaux séparés par le caractère « deux-points » (IPv6).**

Il est également possible d'ajouter un masque de sous-réseau au format CIDR (par exemple « /24 »).

Si vous ne savez pas quoi indiquer, veuillez consulter l'administrateur de votre réseau.

Adresse IP :

192.168.30.15

Capture d'écran | Revenir en arrière | Continuer

debian 12

Configurer le réseau

Le masque-réseau sert à déterminer les machines locales du réseau. Si vous ne connaissez pas cette valeur, consultez votre administrateur. Le masque-réseau est une série de quatre nombres séparés par des points.

Valeur du masque-réseau :

255.255.255.0

Capture d'écran | Revenir en arrière | Continuer

debian 12

Configurer le réseau

La passerelle est une adresse IP (quatre nombres séparés par des points) qui indique la machine qui joue le rôle de routeur ; cette machine est aussi appelée le routeur par défaut. Tout le trafic qui sort du réseau (p. ex. vers Internet) passe par ce routeur. Dans quelques rares circonstances, vous n'avez pas besoin de routeur. Si c'est le cas, vous pouvez laisser ce champ vide. Consultez votre administrateur si vous ne connaissez pas la réponse correcte à cette question.

Passerelle :

192.168.30.2

Capture d'écran | Revenir en arrière | Continuer




```
yebka@debianYEBKA:~$ su root
Mot de passe :
root@debianYEBKA:/home/yebka# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:00:b3:eb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.30.153/24 brd 192.168.30.255 scope global dynamic ens33
       valid_lft 2171sec preferred_lft 2171sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe00:b3eb/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
root@debianYEBKA:/home/yebka# hostname
debianYEBKA
root@debianYEBKA:/home/yebka#
```

```
root@debianYEBKA:/home/yebka# ps -aux|grep ssh
root        1139  0.0  0.4  15448  8840 ?        Ss   16:52   0:00 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
root        1181  0.0  0.1   6360  2260 tty1     S+   16:55   0:00 grep ssh
root@debianYEBKA:/home/yebka#
```




PuTTY Configuration
Category:
Session
Logging
Terminal
Keyboard
Bell
Features
Window
Appearance
Behaviour
Translation
Selection
Colours
Connection
Data
Proxy
SSH
Serial
Telnet
Rlogin
SUPDUP
Basic options for your PuTTY session
Specify the destination you want to connect to
Host Name (or IP address)
Port
192.168.30.15
221S
Connection type:
SSH
Serial
Other:
Telnet
Load, save or delete a stored session
Saved Sessions
Default Settings
Load
Save
Delete
Close window on exit:
Always
Never
Only on clean exit
About
Help
Open
Cancel


GNU nano 7.2
/etc/network/interfa
This file describes the network interfaces available on your system
and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
source /etc/network/interfaces.d/*
The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
address 192.168.30.15/24
gateway 192.168.30.2
dns-nameservers 192.168.30.2

yebka@debianYEBKA: ~

```
login as: yebka
yebka@localhost's password:
Linux debianYEBKA 6.1.0-40-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.153-1 (2025-09-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Nov  5 16:35:49 2025
yebka@debianYEBKA:~$ root
-bash: root : commande introuvable
yebka@debianYEBKA:~$ su root
Mot de passe :
root@debianYEBKA:/home/yebka#
```