

1. العميل — تسجيل الدخول والـ OTP

الفلو

1. العميل يدخل رقم الهاتف.
 2. النظام يرسل OTP عبر SMS أو WhatsApp.
 3. العميل يدخل OTP.
 4. النظام يتحقق من صحة OTP.
 5. يتم تسجيل الدخول بنجاح.
-

2. العميل — إدخال OTP بعد انتهاء صلاحيته

الفلو

1. العميل يدخل رقم الهاتف.
 2. النظام يرسل OTP عبر SMS أو WhatsApp.
 3. تنتهي صلاحية OTP.
 4. العميل يدخل OTP بعد مرور 10 دقائق من وقت إرساله.
 5. النظام يرفض OTP.
 6. يفشل تسجيل الدخول.
-

3. العميل — إعادة إرسال OTP

الفلو

1. العميل يدخل رقم الهاتف.
 2. النظام يرسل OTP عبر SMS أو WhatsApp.
 3. العميل ينتظر 60 ثانية.
 4. العميل يضغط على "إعادة إرسال الرمز".
 5. النظام يرسل OTP جديد.
 6. العميل يدخل OTP الجديد.
 7. النظام يتحقق من صحة OTP.
 8. يتم تسجيل الدخول بنجاح.
-

4. العميل — استخدام OTP القديم بعد إعادة الإرسال

الفلو

1. العميل يدخل رقم الهاتف.
 2. النظام يرسل OTP.
 3. العميل ينتظر 60 ثانية.
 4. العميل يضغط على "إعادة إرسال الرمز".
 5. النظام يرسل OTP جديد.
 6. العميل يدخل OTP القديم.
 7. النظام يرفض OTP القديم.
 8. لا يتم تسجيل الدخول.
-

5. العميل — تسجيل الدخول برقم هاتف محظور

الفلو

1. العميل يدخل رقم هاتف محظور.
2. النظام يتحقق من حالة رقم الهاتف.
3. النظام يكتشف أن رقم الهاتف محظور.
4. لا يتم إرسال OTP.
5. لا يتم تسجيل الدخول.
6. تظهر رسالة توضح أن رقم الهاتف محظور.

القواعد

1. ال OTP صالح لمدة 10 دقائق.
 2. يمكن إعادة إرسال OTP بعد 60 ثانية.
 3. يتم تسجيل الدخول عند إدخال OTP صحيح.
 4. جلسة تسجيل الدخول Session صالحة لمدة 30 يومًا.
 5. يمكن أن يكون لدى العميل أكثر من Session صالحة في نفس الوقت.
 6. كل Session تكون مستقلة عن الأخرى.
-