LANGIT MEMBANGUN INDONESIA

ERP LMI · PANDUAN PENGGUNA

Panduan Admin Sistem

Membuat akun dan mengatur hak akses tiap peran, mengisi data master perusahaan, proyek, tipe rumah, dan unit, serta memantau siapa saja yang sudah membaca panduan.

Isi panduan

1 Tugas Admin Sistem

2 Mengelola pengguna

3 Menambah atau mengubah pengguna

4 Role dan izin

5 Perusahaan dan proyek

6 Tipe rumah

7 Unit rumah

8 Data master lainnya

9 Rekap pembaca panduan

10 Tanya jawab

Bagian yang perlu dibaca

PERAN	BAGIAN
Admin Sistem	Semua bagian
Peran yang diberi izin mengelola data master tertentu	Bagian yang sesuai di 5–8
Direktur	9

Versi 12 November 2026 · PT Langit Membangun Indonesia

Panduan ini bisa dibuka kapan saja dari menu **Panduan** atau tombol **Panduan** di halaman User Akses dan Master Data.

BAGIAN 1

Tugas Admin Sistem

Admin Sistem menyiapkan semua yang dibutuhkan peran lain sebelum mereka bekerja: akun untuk masuk, hak akses tiap peran, dan data master yang dipakai di setiap transaksi.

MENU	UNTUK
User Akses	Akun pengguna ERP, role, dan izin tiap role (Bagian 2–4).
Master Data	Perusahaan, proyek, tipe rumah, unit, dan data rujukan lain (Bagian 5–8).
Matrix › Unggah	Berkas Matrix mingguan dari Admin KPR (panduan Teknik & Matrix).
Dashboard	Dashboard Executive dan tampilan dashboard peran lain (panduan Dashboard & Laporan).
Monitoring	Aktivitas seluruh divisi (panduan Monitoring).
Panduan › Rekap	Siapa yang sudah membaca panduan modulnya (Bagian 9).

- Akun Admin Sistem bisa membuka semua menu. Gunakan hanya untuk pekerjaan administrasi; transaksi sehari-hari dikerjakan dengan akun peran masing-masing supaya jejaknya tercatat atas nama orang yang benar.
- Sales lapangan tidak memakai akun ERP. Akun mereka dibuat di **Master Data › Sales** dan dipakai untuk masuk ke DBOS.

Setiap pembuatan akun, reset password, penonaktifan, dan perubahan izin tercatat di Monitoring pada saluran **Akses**.


BAGIAN 2

Mengelola pengguna

Menu **User Akses**, tab **Pengguna**.

1. **Tambah User** membuat akun baru (Bagian 3).
2. Cari nama, email, atau username. Di sebelahnya: saringan role dan status.
3. **TTD**: centang hijau berarti orang itu sudah menyimpan tanda tangan digitalnya di **Profil › Tanda Tangan Digital**. Peran yang menandatangani SPR atau dokumen lain perlu mengisinya.
4. Ubah data, role, atau password.
5. **Reset Password**: buat password baru untuk orang yang lupa password-nya.
6. **Nonaktifkan**: akun tidak bisa dipakai masuk lagi, tetapi riwayat pekerjaannya tetap ada. Klik lagi untuk mengaktifkan.

> Akun tidak dihapus. Nonaktifkan akun orang yang sudah tidak bekerja di LMI.



BAGIAN 3


Menambah atau mengubah pengguna

Isi **Nama Lengkap** sesuai yang akan tercetak di dokumen, lalu:

1. **Username** dan **Email**. Username dipakai untuk masuk: huruf, angka, titik, garis bawah, atau tanda hubung.
2. **Nomor HP / WA**: dipakai untuk mengirim tautan persetujuan Direksi lewat WhatsApp. Isi untuk Direktur; untuk yang lain boleh kosong.
3. **Role**: satu orang satu role. Mengganti role mengganti seluruh hak aksesnya.
4. **User Aktif**: biarkan tercentang supaya bisa masuk.

Password minimal 8 karakter. Saat mengubah pengguna, kosongkan kolom password bila tidak ingin menggantinya.

> Sampaikan username dan password ke orangnya secara langsung, lalu minta ia mengganti password lewat **Profil** setelah masuk pertama kali.




BAGIAN 4

Role dan izin

Menu **User Akses**, tab **Role & Permission**.

1. Pilih role. Di bawah namanya tertulis jumlah pengguna dan jumlah izinnya.
2. **Tambah** membuat role baru. **Ubah Nama** dan **Hapus** ada di kanan atas role yang dipilih.
3. Centang atau hapus centang izin. Perubahan langsung berlaku, tanpa tombol simpan. Izin dikelompokkan per modul dan tiap izin diberi penjelasan singkat.

- Izin Super Admin dikunci supaya tidak ada yang tanpa sengaja mengunci dirinya sendiri.
- Role yang masih dipakai tidak bisa dihapus. Pindahkan dulu penggunanya ke role lain.
- Sebelum menambah izin, pastikan orangnya memang berwenang. Izin mengubah atau menghapus data keuangan cukup diberikan ke Keuangan.




BAGIAN 5

Perusahaan

Menu **Master Data › Perusahaan**, lalu **Edit** di menu aksi.

Nama, alamat, telepon, dan logo di sini tercetak di kop dokumen dan laporan. Logo berupa PNG atau JPG, maksimal 2 MB.

Kode Surat menjadi bagian nomor dokumen resmi seperti PO dan SPK, dan disepakati lintas divisi. Jangan diubah setelah dokumen mulai diterbitkan.





BAGIAN 5

Proyek

Menu **Master Data › Proyek**.

- **Logo** dan **siteplan** proyek. Setelah siteplan diunggah, menu aksi proyek memuat **Mapping Siteplan** untuk menandai letak setiap unit di gambar, sehingga sales bisa memilih unit langsung dari siteplan saat booking di DBOS.
- **Nama Proyek** (dipakai di sistem) dan **Nama Perumahan** (yang dipasarkan).
- Lokasi: desa, kelurahan, kecamatan, kota.
- **Kode Surat**, **Kode Akuntansi**, dan **Kode Virtual Account**. Ketiganya disepakati bersama Keuangan, IT, Marketing, dan bank; jangan diubah setelah proyek berjalan.






BAGIAN 6


Tipe rumah

Menu **Master Data › Tipe Rumah**, untuk proyek aktif. Klik Tambah, atau **Edit** di menu aksi tipe.

- **Tipe** (misalnya Arjuna 30/60), **Nama Tipe**, dan **Kategori** subsidi atau komersial.
- **Tipe ini masih dijual**: hapus centangnya bila tipe sudah tidak dipasarkan. SPR lama tetap memakainya, tetapi tipe itu tidak muncul lagi di pilihan baru.
- **Luas tanah** dan **luas bangunan** standar.
- **Harga Jual** ke konsumen dan **Biaya Administrasi** (notaris, BPHTB, pecah sertifikat). **Harga All In** = harga jual + biaya administrasi.
- **Plafon KPR** yang ditanggung bank. Uang muka dihitung otomatis: All In − Plafon KPR.
- **UTJ** standar dan **SBUM** (subsidi bantuan uang muka; isi 0 untuk komersial).
- **Spesifikasi** yang tampil di brosur dan SPR.

> Mengubah harga tipe hanya berlaku untuk SPR baru. SPR yang sudah dibuat tetap memakai harga saat dibuat.





BAGIAN 7


Unit rumah


Menu **Master Data › Rumah**, untuk proyek aktif.

1. **Tambah Banyak**: satu blok sekaligus. Isi blok, nomor awal dan akhir, tipe rumah, dan status awal.
2. **Tambah Kavling**: satu unit, misalnya kavling hook.
3. Saring per status: Draft, Available, Booking, Terjual.
4. Cari blok, nomor unit, atau tipe.

Override per unit diisi hanya bila unit itu berbeda dari tipenya: biaya tambahan (misalnya kelebihan tanah hook), diskon, dan PPN.

> Status **Booking** dan **Terjual** berubah sendiri dari DBOS dan SPR. Yang diatur manual hanya **Draft** (belum dipasarkan) dan **Available** (siap dijual), dan setiap perubahannya tercatat di Monitoring.





BAGIAN 8

Data master lainnya

MENU	ISI	DIPAKAI DI
Bank	Bank mitra atau rekanan perusahaan.	Virtual Account, rekening
Virtual Account	Nomor VA per unit per bank. Satu unit boleh punya VA di beberapa bank, tetapi tidak boleh ganda di bank yang sama. **Bulk Paste** menempelkan daftar VA dari Excel, satu baris satu VA.	Pembayaran konsumen
Sales	Sales lapangan, jenisnya, grupnya, dan akun DBOS-nya.	DBOS (panduan DBOS)
Notaris	Data notaris, rekening, dan tarif AJB yang berlaku, beserta riwayat perubahan tarifnya.	Rencana Akad (panduan Pemberkasan KPR)
Subcon	Pemborong: jasa dan kualifikasi, dokumen legal (SIUP, SBU, PKP, SKA), pajak, dan rekening.	Data Rumah dan Matrix (panduan Teknik & Matrix)
Customer	Data konsumen dan tempat kerjanya.	SPR (panduan Marketing)
Alasan Pembatalan	Pilihan alasan saat membatalkan SPR. *Dapat meneruskan angsuran pada SPR baru* berarti uang muka yang sudah dibayar bisa dipindahkan ke SPR baru, misalnya karena ganti nama.	Pembatalan SPR (panduan Marketing)
Bank KPR, COA, Supplier	Dijelaskan di panduan modulnya.	Pemberkasan KPR, Akunting, Pembelian

> Hapus data master hanya bila salah input dan belum pernah dipakai transaksi. Data yang sudah tidak dipakai lagi cukup dinonaktifkan supaya riwayat transaksinya tetap utuh.

Rekap pembaca panduan


Menu **Panduan**, lalu **Rekap pembaca** di kanan atas.

1. Satu kartu per panduan: berapa orang yang wajib membacanya sudah selesai, dan peran mana saja yang wajib.
2. Cari nama.
3. Saring per peran, per panduan, atau per status (belum atau sudah selesai).

Status di tabel:

- `Belum` : panduannya belum pernah dibuka.
- `Dibuka` : sudah dibuka, tetapi belum dikonfirmasi selesai dibaca.
- `✓ tanggal` : sudah menekan **Saya sudah membaca**.

> Yang wajib membaca hanya peran yang menjalankan modul itu; sales DBOS wajib membaca panduan DBOS. Saat panduan diperbarui, semua yang wajib membacanya kembali berstatus *Belum*.



BAGIAN 10

Tanya jawab

Pengguna tidak melihat menu yang dibutuhkan?

Periksa role-nya di tab Pengguna, lalu periksa izin role itu di tab Role & Permission.

Pengguna lupa password?

Klik **Reset Password** di barisnya, buat password sementara, lalu minta ia menggantinya di Profil.

Karyawan berhenti bekerja?

Nonaktifkan akunnya. Riwayat pekerjaannya tetap tersimpan dan tetap terbaca di Monitoring.

Unit baru tidak bisa dibooking di DBOS?

Statusnya masih **Draft**. Ubah menjadi **Available** bila unit sudah siap dipasarkan.

Tipe lama masih muncul di pilihan SPR?

Hapus centang **Tipe ini masih dijual** pada tipe itu.

Satu orang butuh dua peran?

Satu akun hanya bisa punya satu role. Buat role baru yang izinnya gabungan keduanya, atau minta orang itu memakai dua akun.