

(Deutsche Version auf der zweiten Seite)

Important: You need a Reaper Version of at least V6.74 or higher!

Quick Start for Plugin-Version 7.2

1. Open Reaper, in "Options" open „Show REAPER resource path in explorer/finder“
2. After the folder has opened, copy the plugin into this folder or this folders subfolder.
3. Restart Reaper. The Plugin should appear as „COM/IS Ratio Meter 5.1 Ver7.2“ and should be listed under the category „JS“.
4. Set the routing options to the following input channels of the plugin:

1	Left	3	Center	5	Left Surround	7	Commentary
2	Right	4	LFE	6	Right Surround	8	-

5. You can access the settings with the „?“ Button. Define your preferences here. The preferences are:

Target Ratio (LU): Sets the colour-settings of the ratio-bar to the defined target-ratio. E.g.: If you set it to 3 LU the ratio bar will be green if the actual ratio is 3 LU.

Max Tolerance (LU): Defines the tolerance until which the ratio-bar stays green or becomes red if the actual ratio is over the defined tolerance.


Min Tolerance (LU): Defines the tolerance until which the ratio-bar stays green or becomes red if the actual ratio is under the defined tolerance.

Yellow alert level: Defines at which LU-value the LUFS-bars become yellow.

Red alert level: Defines at which LU-value the LUFS-bars become red.

6. With a click in the screen you can reset all Peak-Holds.

7. You can start and stop the LUFS-I integration measurement with the Start/Stop-Button. With the start of the integration all measurements will be reset.



Please give feedback on the plugin! Negative/positive comments, improvements, bugs etc. are welcome.

Please message me via email: comisplugin@gmail.com

Also feel free to tell me where you have used it. In other words, in which environment (OB-Van, TV-Station, Post-Production etc.) and for which use (e.g. Sports Broadcast, Gameshows, VoV-Clips).

Of course, I would like to know how it worked for each application.

Wichtig: Es wird eine Reaper Version von mindestens V6.74 oder höher benötigt!

Quick Start für Plugin-Version 7.2

1. Öffne Reaper, unter "Optionen" öffne "REAPER Benutzerordner in Explorer/Finder anzeigen"
2. Nachdem sich der Ordner geöffnet hat, kopiere das Plugin dort oder in einen der Unterordner hinein.
3. Reaper neustarten. Das Plugin sollte als "COM/IS Ratio Meter 5.1 Ver7.2" erscheinen und unter der Kategorie "JS" aufgeführt sein.
4. Die folgenden Inputs müssen auf die Eingangskanäle des Plugins geroutet werden:

1	Links	3	Center	5	Links Surround	7	Kommentar
2	Rechts	4	LFE	6	Rechts Surround	8	-

5. Das Menü/Einstellungen kann unter der „?“-Taste geöffnet werden. Hier können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Target Ratio (LU): Hier kann die Ziel COM/IS Ratio eingestellt werden. Wenn diese erreicht ist, ist der Ratio-Balken grün.

Max Tolerance (LU): Definiert die Toleranz der Ziel-Ratio nach oben. Wird diese überschritten, wird der Balken rot.


Min Tolerance (LU): Definiert die Toleranz der Ziel-Ratio nach unten. Wird diese unterschritten, wird der Balken rot.

Yellow alert level: Definiert ab welchem LU-Wert die LUFS-Balken gelb werden.

Red alert level: Definiert ab welchem LU-Wert die LUFS-Balken rot werden.

6. Mit einem Klick in den Bildschirm können alle Peak-Holds zurückgesetzt werden.

7. Mit dem Start/Stop-Button wird die LUFS-I Integrationsmessung gestartet und gestoppt. Mit dem Starten werden alle Messwerte zurückgesetzt.



Ich freue mich über Feedback zum Plugin! Negative/positive Kritik, Verbesserungen, Bug-Reports etc. sind gerne gesehen.

Bitte sende mir eine Nachricht per E-Mail: comisplugin@gmail.com

Bitte teile mir auch mit, wo das Plugin eingesetzt wurde. Also in welcher Umgebung (Ü-Wagen, Fernsehsender, Post-Produktion etc.) und für welchen Einsatz (z.B. Sportübertragungen, Gameshows, VoV-Clips).

Natürlich würde ich gerne wissen, wie es bei den einzelnen Anwendungen funktioniert hat.