Prac T5.6: memoria y servicios

1.- Optimización del uso de memoria.

1. Añade un nuevo disco a tu máquina virtual, de 5 GB.

   En la máquina virtual pulsamos botón derecho, propiedades, en almacenamiento agregamos un disco duro de 5Gb



2. Formatea el disco como NTFS.

   Nos vamos al administrador de discos, dentro de Herramientas administrativas - Administración de equipos.





3. Configura tu memoria virtual para que el fichero de paginación se guarde en ese disco duro y tenga un tamaño de 4 GB.

Click derecho sobre Mi PC, Propiedades - Configuración avanzada del sistema - Opciones avanzadas - Rendimiento (Configuración)

Luego en el apartado Rendimiento le damos a la pestaña Opciones avanzadas - Memoria virtual, seleccionamos el disco duro de 5GB y le aplicamos solo 4GB.



2.- Servicios:

1. Entra en el servidor 2016 con el usuario administrador.

2. Muestra la lista de servicios.

   Pulsamos Control+Alt+Supr y le damos a Administrador de tareas, le damos a “Mas detalles” y después la pestaña Servicios.



Nombre	PID	Descripción	Estado	Grupo
WSearch		Windows Search	Detenido	
wmiApSrv		Adaptador de rendimiento de WMI	Detenido	
WLMS	2412	Servicio de supervisión de licencias de Windows	En ejecución	
WinDefend	2252	Servicio de Windows Defender	En ejecución	
WdNisSvc		Servicio de inspección de red de Windows Defender	Detenido	
VSS		Instantáneas de volumen	Detenido	
vds	2884	Disco virtual	En ejecución	
VaultSvc		Administrador de credenciales	Detenido	
UI0Detect		Detección de servicios interactivos	Detenido	
UevAgentService		Servicio de virtualización de la experiencia de usuario	Detenido	
TrustedInstaller		Instalador de módulos de Windows	Detenido	
TieringEngineService		Administración de capas de almacenamiento	Detenido	
sppsvc	1920	Protección de software	En ejecución	
Spooler	2164	Cola de impresión	En ejecución	
SNMPTRAP		Captura SNMP	Detenido	
SensorDataService		Servicio de datos del sensor	Detenido	
SamSs	556	Administrador de cuentas de seguridad	En ejecución	
RSoPProv		Conjunto resultante de proveedor de directivas	Detenido	
RpcLocator		Ubicador de llamada a procedimiento remoto (RPC)	Detenido	
PerfHost		DLL de host del Contador de rendimiento	Detenido	
NtFrs		Replicación de archivos	Detenido	
NTDS	556	Servicios de dominio de Active Directory	En ejecución	
NetTcpPortSharing		Servicio de uso compartido de puertos Net.Tcp	Detenido	
Netlogon	556	Net Logon	En ejecución	
msiserver		Windows Installer	Detenido	
MSDTC		Coordinador de transacciones distribuidas	Detenido	
KeyIso	556	Aislamiento de claves CNG	En ejecución	
KdsSvc		Servicio de distribución de clave de Microsoft	Detenido	
Kdc	556	Centro de distribución de claves Kerberos	En ejecución	
IsmServ	2448	Mensajería entre sitios	En ejecución	

3. Accede al servicio Optimizador de unidades y dime cual es su estado y su tipo de inicio. Si estuviese arrancado, para el servicio.

   Seleccionamos el servicio, le damos a “Abrir servicio”, nos saldrá la ventana de servicios, lo buscamos, botón derecho propiedades y podemos ver todas las propiedades del servicio.





4. Agrega un nuevo disco duro SATA a tu máquina virtual de 1GB. Formatea el disco y Desfragmentalo.

   Una vez formateado, pulsamos botón derecho sobre el disco y le damos a Propiedades - Herramientas - Optimizar y desfragmentar unidad (Optimizar)



5. Accede al servicio Optimizador de unidades de disco y dime lo que ha ocurrido.

   Al darle a optimizar cambia el estado del servicio



6. Accede al servicio Plug and Play y dime cual es su estado y su tipo de inicio. ¿Puedes cambiar el estado de este servicio?





Puedo detenerlo pero entonces imagino que Windows no reconocerá Hardware al conectar por USB y demás, así que lo vuelvo a activar.

7. Accede al servicio Cliente de DHCP y dime cual es su estado y su tipo de inicio.



8. Modifica el estado del servicio parándolo y cambia su tipo de inicio a Deshabilitado. Configura la dirección Ip de tu equipo para que sea asignada dinámicamente. ¿Qué ocurre?





Lo que ocurre es que se desactivan varios servicios dependientes que hace que no se pueda configurar por ejemplo el adaptador de red.



9. Accede al servicio Windows Update y dime cual es su estado y su tipo de inicio. Detén el servicio si no lo estuviera y deshabilítalo.



Encantado de tener que deshabilitarlo, porque era una pesadilla que cada vez que arrancaba el servidor me saliera el aviso de nuevas actualizaciones.