

Débloquer un User sur EBP


1) Ouvrir EBP → paramètre





2) Gestion de dossiers → maintenance sur les utilisateurs




3) Suivant → Suivant → Supprimer les verrous d'un utilisateur + Déco un utilisateur








4) Indiquer le nom d'utilisateur sur lequel on souhaite intervenir



5) Vérifier les infos puis Lancer la maintenance




Reconnecter Outlook sur EBP


1) Sur EBP → Partenaire market place EBP



2) Dans la recherche, chercher Outlook clic sur découvrir




3) Clic sur désactiver, puis activer



4) Indiquer l’adresse mail souhaité puis connexion





5) Relancer EBP

Modèle d'impression par défaut

EBP Bâtiment Elite — Procédure de configuration

Le modèle est commun à tous les utilisateurs

Contexte — Ce qu'il faut savoir avant de commencer

Paramètre global — impact sur tous les utilisateurs

Le modèle d'impression par défaut est commun à l'ensemble des utilisateurs EBP. Il n'est pas possible de l'attribuer à un seul utilisateur. Toute modification s'applique à tous — bien réfléchir avant de changer le modèle en place.

À quoi ça sert ?

Impression depuis une fiche événement

Quand tu ouvres un événement (AS) et que tu lances l'impression, c'est le modèle "fiche" par défaut qui est utilisé. Idéal pour générer automatiquement le bon d'intervention.


Impression depuis la liste des événements

Quand tu lances l'impression depuis la liste d'événements (vue multi-lignes), c'est le modèle "liste" par défaut qui s'applique. Pratique pour les exports paramétrés.

Étape 1 : Accéder au menu d'impression

1 Depuis la fenêtre principale d'EBP Bâtiment

Clique sur l'icône d'impression en haut à gauche de la fenêtre principale (dans la barre de titre ou le menu principal).



L'icône ressemble à une imprimante et se trouve dans la barre d'outils en haut à gauche de l'écran.


⍰ Étape 2 : Naviguer jusqu'au bon type d'impression

2 **Dérouler les menus dans cet ordre :**

Chiffrage | Chantiers

Planification

Évènements




Le chemin peut varier selon ta version — cherche les évènements sous Planification ou Chantiers.

Étape 3 : Définir le modèle par défaut

3 **Une fois dans la liste des modèles d'impression Évènements :**

1. Repérer le modèle souhaité dans la liste
2. Faire un clic droit sur ce modèle
3. Sélectionner « Modèle par défaut » dans le menu contextuel
4. **Choisir le type : pour les Fiches ou pour les Listes (voir slide suivante)**



⚙ Étape 4 : Fiche ou Liste — Quelle différence ?

Lors de la définition du modèle par défaut, EBP te propose deux options :

Pour les Fiches

Impression depuis une fiche événement ouverte

Ce modèle s'applique quand tu ouvres un AS / événement individuellement et que tu cliques sur Imprimer.


➤ **Idéal pour le bon d'intervention : à chaque ouverture d'AS, l'impression génère automatiquement le bon format.**

Pour les Listes

Impression depuis la liste des événements

Ce modèle s'applique quand tu es dans la vue liste (plusieurs lignes d'AS) et que tu lances une impression groupée.

➤ **Idéal pour les exports paramétrés : un seul clic depuis la liste pour exporter plusieurs AS en même temps.**



En résumé — Les étapes dans l'ordre

1	2	3	4	5	✓
Ouvrir le menu impression	**Naviguer vers les évènements**	**Trouver le modèle souhaité**	**Clic droit → Modèle par défaut**	**Choisir Fiche ou Liste**	**Modèle actif pour tous**
Icône en haut à gauche de la fenêtre	Chiffrage > Planification > Évènements	Dans la liste des modèles disponibles	Menu contextuel sur le modèle	Selon le contexte d'impression	Paramètre global appliqué

Rappel important

Le modèle défini s'applique à tous les utilisateurs EBP. Seul le service informatique applique les modifications.

En résumé

- ✓ Menu impression > Chiffrage | Chantiers > Planification > Évènements
- ✓ Clic droit sur le modèle voulu > « Modèle par défaut »
- ✓ Choisir « Pour les fiches » (bon d'intervention à l'ouverture d'un AS)
- ✓ Choisir « Pour les listes » (export depuis la liste des évènements)

⚠ **Ce paramètre s'applique à tous les utilisateurs — pas de réglage individuel**

? Contact Service Informatique

Pour toute modification sur les modèles disponibles ou la configuration.