- [0] linux 支持多用户、多任务
- [1] ls 查看当前路径下的文件
- [2] cd

cd //切换路径

cd .. //上一级路径

cd ~ //家目录

cd . //当前路径

cd /

[3] touch

touch filename //创建普通文件

- [4] mkdir mkdir dir //创建目录
- [5] rm rm filename //删除文件 rm dir -rf //删除目录
- [6]

Gnome-terminal

rxvt

[7] VIM

vi 1.txt

1--- 命令模式-->编辑模式

- a 从光标所在位置后面开始新增资料,光标后的资料随新增资料向后移动。
- A 从光标所在列最后面的地方开始新增资料插入
- i光标后的资料随新增资料向后移动。
- 1 从光标列的第一个非空白字符前面开始插入资料。
- o 在光标所在列下新增一行并进入输入模式。
- 0 在光标所在列上方新增一列并进入输入模式。
- 2--- 命令模式(Esc进入命令模式)

uu //复制

dd //剪切

p //粘贴

u //撤销

ctrl+r //反撤销

- × //删除光标所在字符
- R //进入取代状态,直到按[ESC]回到指令模式下为止

```
3--- 底行模式 (Esc:)
    w //保存
    q //退出
    wq //保存退出
    %s/hello/HW/q //所有的hello改成HW
    1, 5s/hello/Hello/g //1-5行的hello改成Hello
     [8] 软件包
    1--- Deb软件包
    2--- Rpm软件包
【9】软件包管理工具
    1--- dpkg
    sudo dpkg -i rxvt_1%3a2.6.4-14_i386.deb
    rxvt
    sudo dpkg -s rxvt //查看安装状态
    sudo dpkg -L rxvt //查看安装列表
    sudo dpkg -r rxvt //卸载软件(保留配置文件)
    sudo dpkg -P rxvt //卸载软件及配置文件
    2--- apt
    /etc/apt/sources.list //镜像源文件(网址)
    /var/lib/apt/lists //索引目录
    /var/cache/apt/archives //缓存目录
    ping www.baidu.com
    sudo apt-get update //更新索引文件
    sudo apt-get install rxvt //安装
    sudo apt-cache policy rxvt //查看
    sudo apt-get remove rxvt //卸载软件(保留配置文件)
    sudo apt-get purge rxvt //卸载软件及配置文件
[10] shell
    1--- 保护内核
    2--- 用户与内核交互的平台
[11]
    shell命令
    Shell是一个命令行解释器
    shell脚本:多条shell命令的集合
[12]
    username@hostname:direction$
    用户名
             主机名 目录名
    $ //普通用户权限
    # //root用户权限
[13]
```

Command [-Options] Argument1 Argument2 … 指令 选项 参数1 参数2…

[14] history

history 10 >> 1.txt //将历史记录输出重定向 1--- echo \$HISTSIZE //查看历史记录条数 2--- HISTSIZE=1000 //临时修改历史记录条数

3--- sudo vi .bashrc HISTSIZE=900 source .bashrc //使配置文件生效 echo \$HISTSIZE //查看历史纪录

[15]

mv 1.txt dir //移动1.txt到dir下

【16】通配符

* //匹配任意长度的字符串 ? //匹配一个长度的字符 [] //匹配其中指定的一个字符

[17] wc

wc -l filename wc -w filename wc -c filename

【18】管道

命令|命令 //命令>>文件 Is | wc -c //第一个命令的输出将作为第二个命令的输入