

Fiche de Recette – Mission 3

En-tête

Champ	Détail
Nom du projet	SP3 – Gestion des services principaux AD et DHCP
Mission	Mission 3 – Mise en place du serveur NAS MN07
Date de réalisation	09/04/2026
Réalisé par	Arthur Rahmy

Environnement de test

Élément	Description
Entreprise	MILLE NUITS
Serveur MN01	Windows Server 2019 – Contrôleur de domaine Active Directory + DNS – Domaine : MNxx.lan
Serveur MN07	TrueNAS Scale – Serveur NAS intégré au domaine Active Directory
Postes clients	Postes Windows joints au domaine MNxx.lan
Services AD	Utilisateurs organisés par Unités d'Organisation (OU) par service
GPO	Mappage de lecteur réseau (ex : H:) + Redirection de dossiers (Documents) vers le NAS
Partage SMB	Dossiers personnels des utilisateurs hébergés sur MN07, accessibles via le protocole SMB/CIFS

Tableau de Tests

Catégorie 1 – Installation et configuration de base

N°	Catégorie	Description du test	Procédure	Résultat attendu	Résultat obtenu
01	Installation et configuration de base	Vérifier que TrueNAS Scale est installé et accessible via l'interface web	Ouvrir un navigateur web depuis un poste client ou MN01, saisir l'adresse IP de MN07 (ex : <code>https://192.168.x.x</code>). Vérifier l'affichage de la page de connexion TrueNAS Scale.	La page de connexion TrueNAS Scale s'affiche sans erreur. La connexion avec le compte administrateur est possible.	
02	Installation et configuration de base	Vérifier la configuration réseau du serveur MN07 (IP fixe, masque, passerelle, DNS)	Sur TrueNAS Scale : aller dans <i>Network > Interfaces</i> et <i>Network > Global Configuration</i> . Vérifier l'adresse IP statique, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et l'adresse DNS pointant vers MN01.	L'interface réseau affiche une IP fixe cohérente avec le plan d'adressage, le DNS pointe vers MN01.	
03	Installation et configuration de base	Vérifier que le serveur MN07 résout le nom du contrôleur de domaine MN01	Depuis le Shell TrueNAS (ou via SSH) : exécuter <code>nslookup MN01.MNxx.lan</code> et <code>nslookup MNxx.lan</code> .	Le nom <code>MN01.MNxx.lan</code> est résolu avec l'adresse IP correcte de MN01. Aucune erreur de résolution DNS.	
04	Installation et configuration de base	Vérifier la connectivité réseau (ping vers MN01, vers la passerelle, vers un poste client)	Depuis le Shell TrueNAS : exécuter <code>ping -c 4 <IP_MN01></code> , <code>ping -c 4 <IP_passerelle></code> , <code>ping -c 4 <IP_poste_client></code> .	Les quatre paquets sont transmis et reçus pour chaque destination. Aucune perte de paquets.	

Catégorie 2 – Intégration Active Directory

N°	Catégorie	Description du test	Procédure	Résultat attendu	Réob
05	Intégration Active Directory	Vérifier que le NAS est joint au domaine MNxx.lan	Sur TrueNAS : aller dans <i>Directory Services > Active Directory</i> . Vérifier que le domaine MNxx.lan est renseigné et que le statut indique Healthy ou Started . Vérifier également sur MN01 dans <i>Utilisateurs et ordinateurs AD</i> que MN07 apparaît dans le conteneur <i>Computers</i> .	MN07 apparaît comme membre du domaine MNxx.lan avec un statut actif sur TrueNAS et est visible dans l'AD sur MN01.	
06	Intégration Active Directory	Vérifier que les utilisateurs du domaine sont visibles depuis TrueNAS	Depuis le Shell TrueNAS : exécuter <code>wbinfo -u</code> .	La commande retourne la liste des comptes utilisateurs du domaine MNxx.lan (préfixés MNXX\).	
07	Intégration Active Directory	Vérifier que les groupes du domaine sont visibles depuis TrueNAS	Depuis le Shell TrueNAS : exécuter <code>wbinfo -g</code> .	La commande retourne la liste des groupes du domaine MNxx.lan, incluant les groupes de services.	
08	Intégration Active Directory	Vérifier l'authentification d'un utilisateur AD sur le NAS	Depuis le Shell TrueNAS : exécuter <code>wbinfo -a MNXX\ <nom_utilisateur>% <mot_de_passe></code> . Tester avec un compte utilisateur AD valide.	La commande retourne <code>plaintext password authentication succeeded et challenge/response password authentication succeeded</code> .	

Catégorie 3 – Partages et permissions

N°	Catégorie	Description du test	Procédure	Résultat attendu	Résultat obtenu
09	Partages et permissions	Vérifier que le partage SMB est créé et accessible	Sur TrueNAS : aller dans <i>Sharing > Windows Shares (SMB)</i> . Vérifier l'existence du partage. Depuis un poste client : ouvrir l'Explorateur Windows et saisir \\MN07\ <nom_du_partage> .	Le partage SMB est visible dans TrueNAS et accessible depuis un poste client avec des identifiants AD valides.	
10	Partages et permissions	Vérifier que chaque utilisateur a un dossier personnel	Depuis le Shell TrueNAS ou via l'Explorateur Windows (avec un compte administrateur du domaine) : naviguer vers le chemin du partage et vérifier l'existence d'un sous-dossier au nom de chaque utilisateur.	Chaque utilisateur du domaine dispose d'un dossier personnel créé à son nom sous le partage SMB.	
11	Partages et permissions	Vérifier qu'un utilisateur peut lire et écrire dans son propre dossier	Se connecter sur un poste client avec un compte utilisateur AD (ex : utilisateur1). Accéder au lecteur réseau mappé H: ou directement à \\MN07\ <partage>\utilisateur1 . Créer un fichier test, le modifier, puis le supprimer.	L'utilisateur peut créer, modifier et supprimer des fichiers dans son propre dossier sans erreur d'autorisation.	
12	Partages et permissions	Vérifier qu'un utilisateur ne peut PAS accéder au dossier d'un autre utilisateur	Depuis le poste client connecté avec utilisateur1 , tenter d'accéder à \\MN07\ <partage>\utilisateur2 .	L'accès est refusé. Un message d'erreur Accès refusé est affiché. L'utilisateur ne peut ni lister ni ouvrir le dossier d'un	

N°	Catégorie	Description du test	Procédure	Résultat attendu	Résultat obtenu
				autre utilisateur.	
13	Partages et permissions	Vérifier les permissions ACL sur les dossiers	Sur TrueNAS : aller dans <i>Storage > Pools</i> , naviguer jusqu'au dataset du partage, cliquer sur <i>Edit Permissions</i> . Vérifier les ACL : propriétaire = utilisateur concerné, permissions = contrôle total pour le propriétaire, accès refusé pour les autres utilisateurs.	Les ACL sont correctement configurées : chaque utilisateur est propriétaire de son dossier avec contrôle total. Les autres utilisateurs n'ont aucun droit d'accès.	

Catégorie 4 – Montage automatique du lecteur réseau (GPO)

N°	Catégorie	Description du test	Procédure	Résultat attendu	Rol
14	Montage automatique du lecteur réseau (GPO)	Vérifier que la GPO de mappage de lecteur est créée dans l'AD	Sur MN01 : ouvrir la <i>Gestion des stratégies de groupe</i> . Localiser la GPO de mappage du lecteur réseau. Vérifier qu'elle est liée à la bonne OU et qu'elle contient bien la configuration du lecteur (lettre H: , chemin \\MN07\ <partage>%USERNAME%).	La GPO est présente, liée à l'OU appropriée et configurée avec la lettre de lecteur H: pointant vers le dossier personnel de l'utilisateur sur MN07.	
15	Montage automatique du lecteur réseau (GPO)	Vérifier que le lecteur réseau (H:) apparaît automatiquement après ouverture de session	Se déconnecter puis se reconnecter sur un poste client avec un compte utilisateur AD. Ouvrir l'Explorateur Windows.	Le lecteur H: apparaît automatiquement dans <i>Ce PC</i> après ouverture de session, sans intervention	

N°	Catégorie	Description du test	Procédure	Résultat attendu	Rol
				manuelle de l'utilisateur.	
16	Montage automatique du lecteur réseau (GPO)	Vérifier que le lecteur réseau pointe vers le bon dossier personnel de l'utilisateur connecté	Connecté en tant qu'utilisateur1 , ouvrir le lecteur H: et vérifier les fichiers présents. Se reconnecter en tant qu'utilisateur2 et vérifier que H: pointe vers un dossier différent (celui d'utilisateur2).	Chaque utilisateur voit uniquement le contenu de son propre dossier personnel via le lecteur H: . La variable %USERNAME% est correctement résolue.	
17	Montage automatique du lecteur réseau (GPO)	Vérifier l'accès en lecture/ écriture via le lecteur réseau mappé	Depuis le lecteur H: , créer un nouveau fichier texte, y saisir du contenu, enregistrer, fermer puis rouvrir le fichier. Tenter également de supprimer le fichier.	L'utilisateur peut créer, lire, modifier et supprimer des fichiers depuis le lecteur H: sans erreur.	

Catégorie 5 – Redirection de dossiers (GPO)

N°	Catégorie	Description du test	Procédure	Résultat attendu
18	Redirection de dossiers (GPO)	Vérifier que la GPO de redirection de dossiers est configurée	Sur MN01 : ouvrir la <i>Gestion des stratégies de groupe</i> , localiser la GPO de redirection de dossiers. Dans <i>Configuration utilisateur > Stratégies > Paramètres Windows > Redirection de dossiers</i> , vérifier que <i>Documents</i> est configuré en mode <i>De base</i> ou <i>Avancé</i> avec le chemin \\MN07\<partage>\%USERNAME%\Documents .	La GPO de redirection présente, liée à l'utilisateur, correctement configure la redirection des dossiers vers le NAS.

N°	Catégorie	Description du test	Procédure	Résultat attendu
19	Redirection de dossiers (GPO)	Vérifier que le dossier <i>Documents</i> est redirigé vers le NAS après ouverture de session	Se connecter sur un poste client avec un compte utilisateur AD. Ouvrir l'Explorateur Windows, cliquer droit sur <i>Documents</i> > <i>Propriétés</i> > <i>Emplacement</i> .	Le chemin affiché <partage>\<nom_utilisateur> (ou chemin UNC confirmant la redirection vers le NAS).
20	Redirection de dossiers (GPO)	Vérifier que les fichiers enregistrés dans <i>Documents</i> sont bien stockés sur le NAS	Depuis le poste client (connecté en tant qu'utilisateur AD), enregistrer un fichier dans <i>Documents</i> . Se connecter sur TrueNAS ou via un accès administrateur SMB et vérifier la présence du fichier dans \\MN07\<partage>\<nom_utilisateur>\Documents.	Le fichier créé en <i>Documents</i> est présent et stocké sur MN07 depuis TrueNAS.
21	Redirection de dossiers (GPO)	Vérifier que la redirection fonctionne pour un nouvel utilisateur (première connexion)	Créer un nouveau compte utilisateur dans l'AD (dans l'OU ciblée par la GPO). Se connecter pour la première fois sur un poste client avec ce nouveau compte. Ouvrir <i>Documents</i> et vérifier l'emplacement.	Dès la première connexion, le dossier du nouvel utilisateur est redirigé vers le NAS et ses données personnelles sont sauvegardées sur MN07.
22	Redirection de dossiers (GPO)	Vérifier la redirection depuis un autre poste client (portabilité)	Se connecter avec un même compte utilisateur AD sur deux postes clients différents. Sur le premier poste, créer un fichier dans <i>Documents</i> . Se déconnecter et se connecter sur le second poste. Ouvrir <i>Documents</i> .	Le fichier créé sur le premier poste est visible sur le second poste, car les deux partagent le même dossier sur MN07. La portabilité des données est assurée.

Section Bilan

Synthèse des résultats

Catégorie	Tests OK	Tests KO	Tests NA
Installation et configuration de base	OK		
Intégration Active Directory	OK		
Partages et permissions		NOK	
Montage automatique du lecteur réseau (GPO)	OK		
Redirection de dossiers (GPO)	OK		
