



Domain Kullanıcı ve Gruplar

SERVER makinamızdan domain'e bağlı bilgisayar, kullanıcı veya nesneleri yönetmek için **Başlat** veya **Tools** kısmından **Active Directory Users and Computers** seçeneği ile ilgili sekmeye erişebiliriz.



Domain'i ilgilendiren kullanıcı ve gruplar **Users** başlığı altında, DC'yi ilgilendiren kullanıcı ve gruplar ise **Built-in (yerleşik)** başlığı altında bulunur.

Eğer ki daha önce domain'e dahil ettiğimiz client makinesi üzerinden Computer Management kısmındaki kullanıcı ve grupları kontrol edersek, Administrators grubunda sirket.local domain admininin de yer aldığını ve diğer yerel adminlerle aynı yetkilere sahip olduğunu görebiliriz.



Buradaki kullanıcı ve grup mantığı, domain kullanıcı ve grupları için de geçerlidir.

Şimdi Users başlığı altında yeni bir kullanıcı oluşturalım. Biz şu an basit olarak yeni bir kullanıcı oluşturacağız; fakat bunun daha düzenli olması için **Organizational Unit'ler (OU)** ile ilerlememiz gerekirdi. Şimdilik bu şekilde gidebiliriz.

Name	Type	Description
Administrator	User	Built-in account
Allowed RODC...	Security Group	Members of this group are...
Cert Publish...	Security Group	Members of this group...
Cloneable D...	Security Group	Members of this group...
Denied RODC...	Security Group	Members of this group...
DnsAdmins	Security Group	DNS Administrators
DnsUpdatePr...	Security Group	DNS clients
Domain Admin...	Security Group	Designated administrators
Domain Com...	Security Group	All workstations
Domain Con...	Security Group	All domain controllers
Domain Gue...	Security Group	All domain guests
Domain Users	Security Group	All domain users
Enterprise A...	Security Group	Designated administrators
Enterprise Ke...	Security Group	Members of this group...
Enterprise Re...	Security Group	Members of this group...
Group Policy...	Security Group	Members of this group...
Guest	User	Built-in account
Key Admins	Security Group	Members of this group...
Protected Us...	Security Group	Members of this group...
RAS and IAS ...	Security Group	Servers in this group can...
Read-only D...	Security Group	Members of this group...
Schema Adm...	Security Group	Designated administrators


Yeni kullanıcı bilgileri bu şekilde girilebilir. **User logon name** kısmı, düzenli olması açısından belirli standartlarda ve her isme uygulanacak şekilde seçilmelidir; örneğin arda.gulal gibi. Her logon name'in benzersiz olması gerektiğini ve aynı isimden birden fazla olamayacağını unutmamalıyız. Kullanıcıyı oluşturduktan sonra giriş yaparken arda.gulal@sirket.local ya da 2000 yılından önceki Windows sürümleri için (yeni sürümlerde de bu şekilde kullanılabilir) sirket\arda.gulal şeklinde giriş yapabiliyoruz.

Name	Type	Description
Administrator	User	Built-in account
Allowed RODC...	Security Group	Members of this group...
Cert Publish...	Security Group	Members of this group...
Cloneable D...	Security Group	Members of this group...
Denied RODC...	Security Group	Members of this group...
DnsAdmins	Security Group	DNS Administrators
DnsUpdatePr...	Security Group	DNS clients
Domain Admin...	Security Group	Designated administrators
Domain Com...	Security Group	All workstations
Domain Con...	Security Group	All domain controllers
Domain Gue...	Security Group	All domain guests
Domain Users	Security Group	All domain users
Enterprise A...	Security Group	Designated administrators
Enterprise Ke...	Security Group	Members of this group...
Enterprise Re...	Security Group	Members of this group...
Group Policy...	Security Group	Members of this group...
Guest	User	Built-in account
Key Admins	Security Group	Members of this group...


Kullanıcının parola kısmında, bir sonraki girişte kullanıcının kendi şifresini belirlemesini istemek, ilerde yaşanabilme ihtimali olan güvenlik sorunlarından, sorumluluğu biraz da olsa kendi üzerimizden atmak açısından iyi bir seçenektir.

Lokal'daki makineye giriş yapacaksa kullanıcı adının başına “.” eklenir. Ya da domain ortamında oturum açmak için az önce belirttiğimiz gibi arda.gulal@sirket.local şeklinde oturum açabiliriz.


Arda.gulal ile oturum açtığımız makine, lokal user kısmında arda.gulal'ı göremeyiz. Çünkü burada yerleşik olan yani lokal'daki kullanıcılar yer alır.




Bizim yer aldığımız kısım ise Groups başlığı altındaki Users içerisinde, yani Domain Users olarak giriş yaptık. O zaman oluşturduğumuz kullanıcı, Domain Users grubunun yetkileri ile hareket edebilir ve her bilgisayarda oturum açabilir. Fakat bilgisayarlarda admin yetkisi gerektiren işleri yapamaz, kimlik doğrulamaya takılır.




Herhangi bir uygulama kaldırmaya çalıştığımızda, veya admin yetkisi isteyen bir iş yaptığımızda Administrator grubuna dahil olanlar, bu işlemi gerçekleştirebilecek yetkiye sahiptir. Yani lokal admin bilgilerini de girsek, domain admin bilgilerini de girsek kabul edilir.



Bu şekilde CLIENT01 domain'ine ait lokaldaki bir admin de erişebilir, şirket domain admini de.




Şimdi de arda.gulal kullanıcı ise makineye RDP yaparak giriş yapmayı deneyelim. Hyper-V davranışında makinaya bağlanırken direkt konsol bağlantısı ya da Remote bağlantı yapabiliriz. RDP ile giriş yapmayı denediğimizde; client makinasına RDP yapan arda.gulal kullanıcısının buna yetkisi olmadığını görürüz.




O zaman arda.gulal kullanıcısının, nereye RDP yapacaksa, o makine'nin RDP grubuna dahil olması gerekir. Yani SERVER makinasındaki builtin altındaki RDP'ye değil. CLIENT makinasındaki RDP grubuna eklememiz gerekiyor.

Bunun için CLIENT makinasından yetkisi olan bir kullanıcı ile oturum açmamız lazım, arda.gulal ile açarsak kendini o gruba dahil edemez, çünkü ona bile yetkisi yoktur.

Lokal admin ile giriş yaptığımız CLIENT makinasından arda.gulal kullanıcısını RDP grubuna eklemek istediğimizde, bizden sirket.local'de yetkili olan birinin bilgilerini ister, çünkü biz arda.gulal kullanıcısını sirket.local domain'inde arıyoruz. Burada da lokal admin'lerin domain adminlerinden aşağıda olduğunu görebiliriz.




Artık arda.gulal kullanıcısı CLIENT makinasında RDP yapabilecek kullanıcılar arasında. Peki bizim SERVER'a RDP atmayı denesin, atamaz.




O zaman yapabilmesini sağlayalım, arda.gulal kullanıcısını, kullandığı CLIENT makinede lokal admin grubuna ekleyelim. Tabi kendi kendini ekleyemez, lokal admin yetkisi olan birinin eklemesi


lazım. Tabi domain ortamından bir kullanıcı ile ilgili işlem yaptığımız için domainde adı geçen yetkili birinin bilgilerini ister.



Bu durumda arda.gulal kullanıcısı artık Administrator grubunun üyesi. Şimdi RDP yapmayı denesin. Yine bağlanamaz.




O zaman, SERVER üzerinden bu yetkiyi verelim ve RDP yapabilenler grubuna dahil edelim.



Tekrar bağlanmaya çalışıldığında, yine gidemediğini görürüz.



Bu durumda bakmamız gereken yer User Right Assignments'dır, yani bunun için SERVER üzerinden **Local Security Policy (secpol.msc)** sekmesine gitmemiz gerekiyor. Burda görürüz ki Remote Desktop yapabilecek olan gruplar arasında, RDP grubu yok. Domain Administrators grubunun üyesi olsaydı yapabilirdi.



DC o kadarına izin vermiyor ama buna farklı bir CLIENT makinadan baksaydık, RDP grubunun dahil olduğunu görebiliriz.

