Инструкция для тестирования Альфа-Линк - 1С:Директбанк

Инструкция для тестирования Альфа-Линк - 1С:Директбанк

- 1. Особенности работы с 1С:Директбанк
- 2. Настройка среды для тестирования через 1С
 - 2.1. Скачивание архива со всеми необходимыми файлами
 - 2.2. Настройка и подключение
 - 2.3. Настройка тестовой компании
 - 2.4. Сертификат для подписания платежа
- 3. Справочная информация и поддержка

1. Особенности работы с 1С:Директбанк

Технология Директбанк, позволяет отправлять документы напрямую в банк и получать их непосредственно из программы 1С

- Для запроса выписки не требуется подпись,
- При отправке платежа подпись обязательна,
- Версия формата документов = 2.2.2,
- Нет возможности настройки автоматического запроса выписки,
- Для подключения необходимо будет предоставить «документы для подключения Альфа-Линк» и единоразово оплатить его. Оплата отправки платежей (если требуется) производится отдельно, ежемесячно.

Если вам необходимо только автоматически получать выписки из банка, то вы можете рассмотреть способ, описанный в разделе

2. Настройка среды для тестирования через 1С

Для тестирования необходимо загрузить в 1С файл настроек и данные тестовых компаний. Все операции при тестировании проводятся на тестовых данных.

2.1. Скачивание архива со всеми необходимыми файлами

По ссылке можно скачать архив с необходимыми для тестирования файлами.

Архив содержит:

- Данную инструкцию по подключению (README.md и в формате pdf)
- Файл с тестовыми настройками directBank_settings.xml
- Файл сертификата для тестовой организации directBank_cert_psw_123456.pfx
- Папка с примерами документов в формате xml (examples)

2.2. Настройка и подключение

Для настройки технологии 1C:Директбанк необходимо файл настроек directBank_settings.xml из архива загрузить в программу 1C.

В разделе 1С "Настройка обмена с банками" есть команда "Загрузить из файла" (либо опция "Еще" \rightarrow "Загрузить из файла").

Программа запросит выбор файла с диска и создаст настройку обмена (подробнее тут: <u>Инструкция по настройке 1С Директбанк</u>).

Данные для авторизации:

Параметр	Значение
Сервер	https://grampus-int.alfabank.ru/API/v1/directbank
Логин	directBank
Пароль	123456

После загрузки настроек проверьте, что на странице «Настройки обмена с банком» для Альфа-банка указано:

- Идентификатор организации: 40702810701300009144
- Адрес сервера банка: https://grampus-int.alfabank.ru/API/v1/directbank
- Логин: directBank

Если все поля заполнены верно, значит можно продолжать настройку. Иначе необходимо повторить загрузку файла настроек и проверить, нет ли ошибок при загрузке.

Если файл настроек не загружается корректно, необходимо обратиться в поддержку 1С.

2.3. Настройка тестовой компании

Для тестирования используется тестовая компания, которую необходимо добавить в вашу 1С. Все операции при тестировании проводятся на тестовых данных.

Инструкция по добавлению тестовой компании

Реквизиты компании:

Параметр	Значение
Краткое наименование	ООО "Тест Директ Банк"
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Тест Директ Банк"
инн	0329156629
кпп	043360081
Номер счета	40702810701300009144
Банк	АО "АЛЬФА-БАНК"
Корсчет банка	3010181020000000593

Реквизиты компании получателя (для тестирования платежей):

Параметр	Значение
Краткое наименование	ООО "Тест Директ банк Получатель"
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Тест Директ банк Получатель"
ИНН	0329156630
кпп	770101999
Номер счета	40702810300000019796
Банк	АО "АЛЬФА-БАНК"
Корсчет банка	3010181020000000593

2.4. Сертификат для подписания платежа

Перед отправкой на исполнение платеж необходимо подписать сертификатом квалифицированной подписи (файл directBank_cert_psw_123456.pfx).

Установите сертификат на свой компьютер.

Пароль от сертификата: 123456

При подключении Альфа-линк необходимо предоставить в банк публичный (открытый) ключ квалифицированного сертификата (алгоритм подписи ГОСТ-2012) для подписания платежей.

Подходят сертификаты, которые используются, например, для сдачи отчетности в налоговую.

Сертификат должен быть выпущен на уполномоченное лицо, которое подключается к Альфа-линк.

Если сертификата нет, то его можно выпустить в любом <u>аккредитованном</u> <u>удостоверяющем центре</u>.

Если не планируется направлять платежи из 1С, а только запрашивать выписку по счету, то сертификат предоставлять не нужно, в заявлении следует отметить роль "Оператор".

3. Справочная информация и поддержка

В случае возникновения вопросов/проблем вы можете:

- Найти решение своего вопроса на <u>странице вопросов к документации</u>
- Создать тикет на <u>странице документации</u>. Для этого нужно нажать на кнопку New issue, указать в заголовке краткое описание проблемы, а потом описать проблему полностью, при необходимости, приложив скриншоты.
- Отправить свой вопрос по почте на адрес:
 - <u>AlShitik@alfabank.ru</u> (Шитик Артём)
 - в копию (обязательно):
 - <u>AKopyltsova@alfabank.ru</u> (Анна Копыльцова)
 - alfa-link@alfabank.ru