

Как подключить конфигурацию WG или AWG

Каждый протокол подключается отдельно: сначала определите тип полученного файла **.conf**, затем следуйте инструкции именно для него.

Как понять, какой конфиг вам дали

По имени: *-wg.conf - WireGuard; *-awg.conf - AmneziaWG.

По полям: обычный WG содержит [Interface] и [Peer] без параметров обфускации. В AWG есть Jc, Jmin, Jmax, S1/S2 и H1-H4; в новых версиях также могут быть S3/S4 или I1-I5.

Не публикуйте содержимое файла: PrivateKey и PresharedKey дают доступ к подключению. Если тип неясен, сообщите администратору только имя файла.

WireGuard

Приложение

Установите официальный [WireGuard - wireguard.com/install](https://wireguard.com/install). Там есть клиенты для Windows, macOS, Android, iOS и Linux.

Подключение из файла

1. Откройте WireGuard и выберите импорт туннеля из файла. На телефоне сначала нажмите **+**.
2. Выберите полученный файл *-wg.conf.
3. Подтвердите системный запрос на создание VPN и включите туннель.

Важно: стандартный WG-конфиг не требует ручного включения обфускации.

Приложение

Установите [AmneziaWG - страница загрузки](#).

Подключение из файла

1. Откройте AmneziaWG, нажмите «Добавить туннель» или + и выберите импорт из файла.
2. Выберите полученный файл *-awg.conf.
3. Подтвердите системный запрос на создание VPN и включите туннель.

Важно: параметры обфускации уже записаны в AWG-конфиг. Не меняйте их и ничего не включайте вручную.

Проверка и устранение проблем

- Статус туннеля стал «Активен» или «Подключён».
- Счётчики полученного и отправленного трафика изменяются, сайты открываются.
- Если подключения нет, выключите туннель на 10 секунд и включите снова; проверьте интернет без VPN и правильность выбранного файла.

Один конфиг - одно устройство. При утрате устройства или файла попросите администратора отозвать подключение и создать новое. Другой формат - QR-код, ссылка или файл не .conf - требует отдельной инструкции для указанного протокола.