



GUIA DE CONFIGURAÇÃO

Conectando o MCP Astecha ao Claude

Em dez passos, o Claude passa a consultar os dados da sua operação na plataforma Astecha, com o seu próprio login e as suas permissões.



Tempo estimado

5 minutos

Onde

Claude Desktop ou [claude.ai](#)

Valores a preencher

3 + login

Antes de começar

Em todo o processo, você só vai digitar três valores e fazer login na plataforma. O resto são cliques.

1

URL do servidor MCP

Endereço do servidor que o Claude vai acessar. É usado no **passo 4**.

Plataforma Astecha → User > Docs > MCPs > Conectar

2

OAuth Client ID

Identificador público da integração. É usado no **passo 5**.

Plataforma Astecha → User > Docs > MCPs > Conectar

3

OAuth Client Secret

Chave secreta da integração. É usada no **passo 5**. Guarde-a com cuidado e não a compartilhe.

Enviado pelo time Astecha

Login na plataforma. Depois do passo 8, o navegador pede o seu login na plataforma Astecha. Use o mesmo usuário e senha que você já usa no dia a dia.

Os passos também estão na plataforma. Em **User > Docs > MCPs > Conectar** você encontra a URL, o Client ID e este mesmo passo a passo.

VISÃO GERAL

01 Abrir as configurações do Claude

02 Ir para Connectors

03 Adicionar um conector personalizado

04 Informar nome e URL do servidor

05 Informar Client ID e Client Secret

06 Salvar o conector

07 Conectar

08 Confirmar no navegador e fazer login


09 Autorizar o acesso

10 Pronto: conector ativo

1

Abra as configurações do Claude


No canto inferior esquerdo, clique no seu nome para abrir o menu e escolha **Settings**. Atalho: `⌘ ,` no Mac ou `Ctrl ,` no Windows.



2

Vá até Connectors


Digite `con` na busca de configurações e clique em **Connectors**. Se preferir, o item também aparece no menu lateral, em **Customize**.



3

Adicione um conector personalizado

No canto superior direito, clique em **Add** e depois em **Add custom connector**.




4

Informe o nome e a URL do servidor

No primeiro campo, dê um nome ao conector, por exemplo **Astech**a. No segundo, cole a **URL do servidor MCP** copiada da plataforma. Depois clique em **Continue**.

- Preencher: URL do servidor MCP



5

Informe o Client ID e o Client Secret

O Claude detecta a autenticação sozinho. Deixe **Sign in now** e **Use your own OAuth client** marcados, como vêm por padrão. Nos campos em destaque, cole o **OAuth Client ID** (da plataforma) e o **OAuth Client Secret** (enviado pelo time Astecha).

• Preencher: OAuth Client ID

• Preencher: OAuth Client Secret

Add custom connector

Connect Claude to your data and tools. [Learn more about connectors](#) or get started with [pre-built ones](#).

Astecha

Authentication

- ☒ **Sign in now** Detected
Each user signs in through the server's OAuth flow before they can use any tools or resources.
- ☐ **Sign in when needed**
Claude connects without credentials first and prompts users to sign in when the server asks. Pick this for servers that offer some tools without an account.
- ☐ **No sign-in**
Pick this for servers with open access, or for servers that use an API key instead of OAuth.

OAuth client

- ☐ **Use Claude's published identity**
The server reads Claude's client details from a URL Anthropic hosts (CIMD). Nothing to set up, but the server must support it.
- ☐ **Register automatically**
Claude registers OAuth clients with the server as users connect (DCR). Works with most servers, but creates many client registrations on busy ones.
- ☒ **Use your own OAuth client** Detected
Enter a client ID you registered with the server yourself. Leave the secret blank unless your authorization server requires one.

OAuth client ID

The public identifier from your provider's OAuth app settings. Not an API key or token.

OAuth client secret (optional)

Leave blank unless your authorization server requires a client secret.


Request headers

Sent with every request alongside the OAuth bearer token. Values are stored

6

Salve o conector

Confira os dois campos preenchidos. Não é preciso adicionar headers nem mexer em **Advanced**. Clique em **Add**.



The public identifier from your provider's OAuth app settings. Not an API key or token.

Leave blank unless your authorization server requires a client secret.

Request headers

Sent with every request alongside the OAuth bearer token. Values are stored securely and never shown again. You can add up to four.

+ Add header

▼ Advanced

Only use connectors from developers you trust. Anthropic does not control which tools developers make available and cannot verify that they will work as intended or that they won't change.


Building an MCP server? [Report issues and subscribe to updates here](#)

Back Add

7

Conecte


O conector Astecha aparece na sua lista, ainda desconectado. Clique em **Connect**. O navegador vai abrir.



8

Confirme a conexão no navegador

Uma página do Claude pergunta se você quer concluir a conexão. Como foi você que iniciou o processo no passo 7, clique em **Continuar conectando**.



Faça login na plataforma Astecha


Em seguida aparece a tela de login da plataforma. Entre com o seu usuário e senha de sempre. Este é o único login do processo.

- Preencher: seu login na plataforma

9

Autorize o acesso


A plataforma mostra o que o Claude poderá fazer em seu nome, sempre com as permissões do seu usuário. Clique em **Allow**.



10

Pronto: o conector está ativo

De volta ao Claude, o conector Astecha aparece conectado, com a lista de ferramentas. Por padrão, cada ferramenta pede a sua aprovação antes de rodar (**Needs approval**). Se quiser, mude para **Always allow** nas ferramentas que você usa com frequência.



Tudo certo.

Abra uma conversa nova e peça algo sobre a sua operação, por exemplo: “*Quais são os meus projetos na Astecha?*”. Se algo não funcionar, fale com o time Astecha.