



AIRouter.ai Quick Start Guide v.1.0

AIRouter.ai


⚡ Quick Start

1. 계정 생성

AIRouter는 계약된 도메인의 사용자만 이용할 수 있습니다. 해당 도메인 소속이라면 관리자에게 계정 정보를 요청하세요.

2. 로그인하기

웹 브라우저에서 <https://alrouter.ai>로 접속하세요. 로그인에 성공하면 다음과 같이 개요 화면이 나타납니다.



3. AIRouter 사용하기

AIRouter를 사용하려면 다음 3단계를 완료하세요.

1 API 키 생성

AIRouter 대시보드>API 키 메뉴에서 **+ API 키 생성** 버튼을 클릭하여 키를 생성하세요. 키를 생성하는 자세한 방법은 사용자 매뉴얼을 참조하세요.

```
# 발급된 키를 환경변수로 등록  
  
export ALROUTER_API_KEY="sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
```

💡 키는 한 번만 표시됩니다. 발급 즉시 안전한 곳에 저장하세요.

2 토큰 사용료 충전

AIRouter 대시보드>지갑>현재 잔액 메뉴에서 관리자가 설정한 토큰 사용료 잔액을 확인하세요. 잔액이 부족하면 관리자에게 요청하세요.

💡 대시보드에서 팀원별 월 쿼터(예: \$50/월)를 미리 설정해 초과 청구를 차단할 수 있습니다.

3 요청 보내기

플레이그라운드 또는 클라이언트에서 라우팅을 확인하세요. AIRouter는 OpenAI 호환 엔드포인트를 제공합니다.

```
# OpenAI SDK 사용 예시 (base_url만 변경)

from openai import OpenAI

client = OpenAI(

    api_key="sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",

    base_url="https://alrouter.ai"

)

response = client.chat.completions.create(

    model="gpt-5-mini", # 또는 claude-sonnet-4.6, gemini-3.1-pro

    messages=[{"role": "user", "content": "안녕하세요!"}]

)

print(response.choices[0].message.content)
```

💡 base_url만 AIRouter 엔드포인트로 바꾸면 기존 OpenAI 코드 그대로 사용 가능합니다.

 **설정 완료 — 이제 모든 모델을 하나의 키로**

GPT, Claude, Gemini를 단일 API로 호출하고, 대시보드에서 팀별 사용량과 비용을 실시간으로 확인하세요.

▶ alrouter.ai