KOM I GANG

Brukerveiledning for Virke mastermal

Mastermalen gir nye Word-dokumenter Virkes typografi, farger, marger og gjenbrukbare byggeblokker. Denne veiledningen er for deg som skal lage dokumenter eller vedlikeholde maler med masteren.

Velg riktig utgangspunkt

Bruk masteren når du skal lage et nytt dokumentoppsett. Når en ferdig Styres-mal dekker behovet, oppretter du en kopi av den og fyller ut kopien. Masteren trenger ikke åpnes for vanlig utfylling av en ferdig bruksmal.

Før du starter

- Bruk Microsoft Word i skrivebordsappen på Windows eller Mac. Autotekst er ikke tilgjengelig i Word på nett.
- Installer Clan Offc News og Clan Offc Bold fra fontmappen. På Windows: høyreklikk fontfilene og velg Installer. På Mac: åpne dem i Fontbok og velg Installer. Start Word på nytt etterpå.
- Bruk en lokal kopi av masteren når du bygger et dokument. Behold den tilgjengelig mens du bruker Autotekst. At en font ligger ved siden av dokumentet, gjør den ikke automatisk tilgjengelig i Word.

Lag et nytt dokument

1. Finn **Virke_master_test.dotx** i leveransen. Åpne den fra Finder eller Filutforsker for å opprette et dokument basert på malen. En installert mal kan også velges via Words meny for nye dokumenter.
2. Kontroller at du arbeider i et nytt dokument. Hvis Word åpner selve DOTX-filen, velg **Lagre som** og lagre som **Word-dokument (.docx)** med et nytt navn før du skriver.
3. Fyll ut dokumenttittel, overskrift og brødtekst. Sett inn ønskede byggeblokker som beskrevet på side 3.
4. Lagre arbeidsdokumentet i riktig mappe i Virkes arkiv. Behold masterfilen som et rent utgangspunkt.

Veiledning 1.0 gjelder den korrigerte masteren datert 16. oktober 2026. Filnavnet inneholder fortsatt «test» i denne leveransen. Masterens sentrale funksjoner er ettertestet i Word for Mac. Windows-menyene bygger på Microsofts dokumentasjon.

TEKST OG UTFYLLING

Bruk stiler og fyll ut feltene

Velg stil ut fra hvilken rolle teksten har. Da beholder dokumentet riktig typografi og avstand, og overskriftene kan brukes i innholdsfortegnelsen.

Velg stil fra Hjem

Innhold	Slik gjør du
Dokumenttittel	Fyll ut det eksisterende tittelfeltet. Det beholder tittelens formatering.
Overskrifter	Plasser markøren i avsnittet og velg Overskrift 1, 2 eller 3 under Hjem > Stiler. Bruk nivåene i rekkefølge.
Vanlig tekst	Fortsett i malens brødtekst eller bruk Normal. Bruk fet skrift til korte fremhevinger.
Tabell og signatur	Behold stilene i den innsatte blokken, som Virke tabelltekst og Virke signaturtekst.
Tekst fra andre dokumenter	Lim inn som ren tekst eller velg Behold bare tekst. Bruk deretter riktig stil i Virke-dokumentet.

Fyll ut rosa plassholdere

1. Klikk i feltet, for eksempel **[Fyll ut]** eller **[Dokumenttittel]**, og erstatt plassholderteksten. Den nye teksten skal bli svart.
2. I byggeblokken **Utfyllingsmal** går **Tab** til neste felt. Etiketten «Navn:» skal bli stående. Bruk **Skift + Tab** for å gå tilbake.
3. I vanlige tabeller flytter Tab til neste celle. Klikk i den aktuelle plassholderen dersom du vil fylle ut ett bestemt felt.
4. Les hjelpetekst før du fjerner den. Fjern ubrukte plassholdere og tomme eksempelrader før dokumentet ferdigstilles.

Lister og nummerering

Trykk Enter etter siste punkt for å fortsette en eksisterende liste. I en nummerert liste skal neste tall komme automatisk. Trykk Enter en gang til på et tomt punkt for å avslutte listen. Bruk listefunksjonene under Hjem for å endre nivå; unngå å skrive tall og innrykk manuelt.

La innholdet styre høyden

Lange norske navn og setninger kan gi flere linjer og sider. Behold malens skriftstørrelser og marger. Bruk avsnitt, tabellrader og sideskift for å organisere innholdet, fremfor mange tomme linjer.

GJENBRUKBART INNHOLD

Sett inn byggeblokker fra masteren

Masteren har 20 Autotekst-oppføringer med ferdig formatering. Plasser markøren i et tomt avsnitt der innholdet skal inn, og velg ønsket blokk.

Finn Autotekst

Mac: Velg **Sett inn > Autotekst > Autotekst** fra menylinjen. Velg masteren under **Søk i**, marker oppføringen og trykk **Sett inn**.

Windows: Velg **Sett inn > Hurtigdeler > Autotekst**. Bruk eventuelt Byggeblokkassistent for å finne oppføringen. Menynavn kan variere med språk og Word-versjon.

Oppføring i masteren	Bruksområde
Utfyllingsmal	Navnefelt med etiketter og feltflyt med Tab.
Tabell Tabell med 2, 3, 4 eller 5 kolonner	Ferdige tabelloppsett. Hvert kolonneantall er en egen oppføring.
Store celler	Tabell der radene vokser med innholdet.
Tabell med 9 kolonner liggende Tabell med 9 like kolonner liggende	Brede tabeller med ulik eller lik kolonnebredde.
Signatur Saksliste	Signaturfelt eller strukturert liste med saksnumre.
Innhold_Virke	Innholdsfortegnelse fra overskriftsnivå 1 til 3.
Lovtekst Hjelpetekst	Ferdig formatering for lovtekst og veiledende tekst.
Diagram søyle Diagram sektor	Redigerbare diagrammer med innebygde Excel-data.
Virke topptekst Virke bunntekst	Innhold for dokumentets topp- og bunntekst.
Mergefield 1 Mergefield 2	Oppføringer for fletting. Brukes når et eget fletteoppsett og en datakilde er definert.

Hvis Virke-oppføringene mangler

Kontroller at du bruker skrivebordsappen og et dokument basert på riktig master. Åpne dialogen **Maler og tillegg** og tilknytt eller last inn DOTX-masteren. På Mac finnes dialogen under Verktøy; på Windows finnes Dokumentmal under Utvikler. La automatisk oppdatering av dokumentstiler være avslått.

Byggeblokkene hentes fra masteren. Etter innsetting er innholdet en del av dokumentet. Endringer i en blokk i masteren erstatter ikke innhold som allerede er satt inn.

TABELLER OG FELT

Arbeid videre med dokumentet

Bruk Words egne funksjoner for rader, innholdsfortegnelse og diagramdata. Da kan dokumentet vokse uten at du må bygge opp formateringen på nytt.

Utvid tabeller

Plasser markøren i en vanlig tabell og velg **Tabelloppsett > Sett inn under** for en ny rad. Tab fra siste celle oppretter også en rad. Behold kolonnebreddene og la radhøyden vokse med teksten. Ved flere sider: kontroller at overskriftsraden gjentas, og bruk **Gjenta overskriftsrader** under Tabelloppsett ved behov.

Bruk en av blokkene for liggende tabell når du trenger ni kolonner. Kontroller sideorienteringen og siden etter tabellen. Hvis en inndeling må endres, bruk **Oppsett** og la endringen gjelde den aktuelle inndelingen. Unngå å endre hele dokumentet til liggende ved et uhell.

Oppdater innholdsfortegnelsen

1. Bruk **Overskrift 1, 2 og 3** på avsnittene som skal med. Stor eller fet tekst alene oppretter ikke en overskrift i fortegnelsen.
2. Sett inn byggeblokken **Innhold_Virke** der fortegnelsen skal stå.
3. Klikk i fortegnelsen, velg **Oppdater tabell** og deretter **Oppdater hele tabellen**. Du kan også bruke feltoppdatering med F9; noen tastaturer krever Fn + F9.
4. Oppdater igjen etter større endringer, og kontroller overskrifter og sidetall før PDF-eksport.

Rediger diagramdata

1. Sett inn **Diagram søyle** eller **Diagram sektor**. Høyreklikk diagrammet og velg **Rediger data i Excel**. Denne arbeidsmåten krever Excel.
2. Erstatt eksempelverdier og navn i det innebygde regnearket. Lukk dataarket og kontroller at diagrammet i Word er oppdatert.
3. Tilpass diagramtittel og tegnforklaring. Behold Virkes farger, og kontroller at alle navn får plass. Lagre Word-dokumentet.

Topptekst og bunntekst

Dobbeltklikk øverst eller nederst på siden for å redigere dokumentkategori og dokumentnavn. Sidetallene «Side X av Y» er Word-felt. Behold feltene og kontroller sidetall etter at dokumentet har fått flere sider. Plasser markøren i riktig topp- eller bunntekst før du setter inn en tilsvarende byggeblokk.

FERDIGSTILLING OG VEDLIKEHOLD

Kontroller og lagre dokumentet

Gjør en siste kontroll i sidevisning. Lagre en redigerbar Word-fil, og eksporter en PDF når du trenger en fast visnings- eller utskriftsversjon.

Sjekk før du deler

- Alle relevante rosa plassholdere er fylt ut. Ubrukt hjelpetekst og eksempelverdier er fjernet eller erstattet.
- Overskriftsnivåer, saksnumre og punktlister har riktig rekkefølge. Innholdsfortegnelsen er oppdatert.
- Tabeller holder seg innenfor margene. Ingen tekst er klippet, og signaturfeltene er plassert hensiktsmessig.
- Dokumentnavn, kategori og sidetall i topp- og bunntekst stemmer. Clan-fontene vises riktig.
- Word-filen er lagret som DOCX med et tydelig navn. Eksporter via Lagre som eller Eksporter til PDF, og åpne PDF-en for en siste kontroll.

Hvis noe ser feil ut

Problem	Første tiltak
Feil font eller nye linjeskift	Kontroller at begge Clan-fontene er installert. Start Word på nytt og kontroller dokumentet i skrivebordsappen.
Rosa tekst etter utfylling	Angre hvis feltet ble overskrevet feil. Marker selve plassholderteksten og fyll den ut på nytt.
Feil innhold i fortegnelsen	Kontroller overskriftsstilene og velg Oppdater hele tabellen.
Autotekst mangler	Bruk skrivebordsappen og riktig DOTX-master. Se side 3.
Varsel om eksterne felt	Hvis du ikke bruker en kjent ekstern datakilde, velg Nei. Oppdater innholdsfortegnelse og andre aktuelle felt målrettet.

For den som vedlikeholder masteren

Lag en arbeidskopi før du endrer masteren. Åpne DOTX-filen via **Fil > Åpne**, oppdater stiler og aktuelle byggeblokker, og lagre som DOTX. En endring i dokumentets startinnhold oppdaterer ikke automatisk en lagret Autotekst-blokk. Kontroller begge deler.

Overfør relevante rettelser til bruksmalene og test dem før ny publisering. Eksisterende utfylte dokumenter skal beholde sin formatering. Oppdater denne veiledningen når funksjoner, menysteg, fonter eller filnavn endres, og øk versjonsnummer og dato.

Mer hjelp fra Microsoft

Microsoft: Opprette og bruke maler
Microsoft: Autotekst og gjenbrukbart innhold
Microsoft: Installere fonter i Office