

目次

- 改訂情報
- IM-共通マスタ 組織図について
- 基本的な設定
 - 会社毎の動作設定を行う
 - 組織図の権限設定を行う
- 基本的な操作
 - 表示条件を指定して組織図を表示する
 - 組織図を操作する
- 付録
 - 組織図の表示時間について

変更年月日　変更内容

2015-04-01 初版

2020-12-01 第2版 下記を追加しました。

- 英語ロケール画像を追加
-

IM-共通マスタ 組織図は、IM-共通マスタで登録された組織構成を組織図として表示することができる機能です。

ここではIM-共通マスタ 組織図の基本的な設定を紹介します。

会社毎の動作設定を行う

この設定を行うことで、組織図に表示するユーザ数の上限を会社毎に制御できます。指定したユーザ数を超えて組織図を表示しようとすると、最大値を超えている旨のメッセージが表示されます。

この設定を行う前に、IM-共通マスタで会社を登録している必要があります。

また、IM共通マスタ 運用管理者ロールが付与されていて、会社に対する編集が許可されているユーザでログインする必要があります。

項目

- 新規に会社毎の設定を登録する
- 会社毎の設定を更新する
- 会社毎の設定を削除する

新規に会社毎の設定を登録する

1. 「サイトマップ」→「共通マスタ」→「マスタメンテナンス」→「組織図 会社設定」をクリックします。


2. 「新規登録」をクリックします。



3. 「選択」をクリックします。



4. 表示された会社選択ダイアログから、設定したい会社をクリックします。



5. 表示された新規登録画面で、設定を入力して「登録」をクリックします。



- 表示可能な最大ユーザ数

以下のように、組織図には組織に対する所属ユーザを表示できます。ここでは、図に表示できる最大のユーザ数を設定します。入力しなければ、「100」が設定されます。



注意

組織図に表示するユーザ数が多いほど、図のサイズが大きくなり、表示やPNG画像への変換処理に時間がかかります。表示可能な最大ユーザ数には、可能な限り小さい値を設定してください。

設定した値で表示にどの程度の時間を要するかは、付録の「[組織図の表示時間について](#)」を参照してください。

会社毎の設定を更新する

1. 「サイトマップ」→「共通マスタ」→「マスタメンテナンス」→「組織図 会社設定」をクリックします。
2. 一覧で編集したい会社の「編集」をクリックします。

会社	表示可能な最大ユーザ数
サンプル会社	1000

3. 表示された編集画面で、設定を入力して「更新」をクリックします。

▪ 表示可能な最大ユーザ数

以下のように、組織図には組織に対する所属ユーザを表示できます。ここでは、図に表示できる最大のユーザ数を設定します。入力しなければ、「100」が設定されます。



注意

組織図に表示するユーザ数が多いほど、図のサイズが大きくなり、表示やPNG画像への変換処理に時間がかかります。表示可能な最大ユーザ数には、可能な限り小さい値を設定してください。

設定した値で表示にどの程度の時間を要するかは、付録の「[組織図の表示時間について](#)」を参照してください。

会社毎の設定を削除する

1. 「サイトマップ」→「共通マスタ」→「マスタメンテナンス」→「組織図 会社設定」をクリックします。
2. 一覧で削除したい行を選択して、「一括削除」をクリックします。

編集	会社	表示可能な最大ユーザ数
<input checked="" type="checkbox"/>	サンプル会社	1000
<input type="checkbox"/>	その他会社	1000

組織図の権限設定を行う

認可設定画面より、IM-共通マスタ 組織図の機能を使えるように設定することができます。
また、認可設定を行うことができるユーザでログインしている必要があります。

項目

- 一般ユーザが組織図を参照できるよう認可を設定する
- 管理者が組織図を操作できるよう認可を設定する

一般ユーザが組織図を参照できるよう認可を設定する

以下の設定を行うことで、どのユーザがどの会社の組織図を参照することができるかを設定できます。

- 会社情報の参照権を設定します。



コラム

会社情報の参照権の設定方法は、「IM-共通マスタ 管理者操作ガイド」の「会社情報の参照権を登録する」を確認してください。

管理者が組織図を操作できるよう認可を設定する

- 「サイトマップ」→「テナント管理」→「認可」をクリックします。
- リソース「画面・処理 > 共通マスタ > 共通マスタ 運用管理者 > 組織図 会社設定」に対して認可を設定します。

認可設定(画面・処理) - part-id: im_authz_impl_router

リソース	アクション	認証		組織		ロール							
		ゲストユーザ	認証済みユーザ	サンプル会社	その他会社	テナント管理者	認可管理者	メニュー管理者	メニュー運用管理者	アカウント管理者	ロール管理者	カレンダーマネージャー	ジョブスケジューラー管理者
画面・処理		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
共通マスタ													
共通マスタ 運用管理者													
会社分類	実行 >	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
法人グループ	実行 >	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
通貨	実行 >	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
法人・取引先	実行 >	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
品目カテゴリ・品目	実行 >	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
組織	実行 >	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
組織図 会社設定	実行 >	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
共通マスタ ユーザ	実行 >	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
組織図	実行 >	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
プライベートグループ	実行 >	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
共通マスタ(スマートフォン)	実行 >	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
共通検索	実行 >	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
メニュー	実行 >	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
ユーザ用 共通	実行 >	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



コラム

認可の設定方法は、「テナント管理者操作ガイド」の「認可を設定する」を確認してください。



コラム

テナント環境セットアップ後の認可設定としては、「テナント管理者」ロールを持つユーザと「IM共通マスタ 運用管理者」ロールを持つユーザが許可されています。

ここではIM-共通マスター 組織図の基本的な操作を紹介します。

表示条件を指定して組織図を表示する

IM-共通マスター組織図では、表示条件を指定してから組織図を表示することができます。


手順は、「IM-共通マスター組織図 ユーザ操作ガイド」の「表示条件を指定して組織図を表示する」を参照してください。

組織図を操作する

この設定を行う前に、IM-共通マスタで会社を登録している必要があります。

また、管理者が組織図を操作できるよう認可を設定するで許可されたユーザでログインしている必要があります。

なお、この操作が許可されているユーザは「IM-共通マスタ 組織図 ユーザ操作ガイド」の「組織図を操作する」に記載されている内容の操作も可能です。併せて参照ください。



項目

- 組織やコネクタを操作する
- PNG画像を出力する

組織やコネクタを操作する

1. 組織図を表示します。



2. 表示された組織図にて以下の操作を行うことができます。



操作

手順

組織の選択

組織をクリックします。



組織の移動

組織をドラッグします。



組織のリサイズ

組織を選択して、組織の四方に表示される白い枠をドラッグします。



ルート組織の変更

組織を選択して、一番上のアイコンをクリックします。



組織を除外

組織を選抾して、上から2つめのアイコンをクリックします。



組織を最前面に移動

組織を選択して、上から3つめのアイコンをクリックします。



組織を最背面に移動

組織を選択して、上から4つめのアイコンをクリックします。



組織の複数選択

組織を選択した状態で、WindowsならCtrlキー、MacならCommandキーを押しながら別の組織をクリックします。

組織の複数移動

組織を複数選択して、ドラッグします。

組織を上に整列

組織を複数選択して、一番上のアイコンをクリックします。



組織を右に整列

組織を複数選択して、上から2つめのアイコンをクリックします。



組織を下に整列

組織を複数選択して、上から3つめのアイコンをクリックします。



組織を左に整列

組織を複数選択して、上から4つめのアイコンをクリックします。



コネクタの移動

コネクタをドラッグします。



PNG画像を出力する

操作した組織図をPNG形式で出力することができます。

1. 組織やコネクタを操作するで組織図を操作します。
2. PNG画像をクリックすると、画像が出力されます。



注意

画像は、8192×8192ピクセルに収まるように縮小して出力されます。

組織図は10%まで縮小可能ですが、10%まで縮小しても最大解像度を超えていた場合、画像を出力できない旨のエラーメッセージが表示されます。エラーメッセージが表示された場合は、組織図に表示するユーザや組織を減らす必要があります。

組織図の表示時間について

IM-共通マスタ 組織図は、クライアントブラウザに組織図を描画することができる機能です。ある程度の表示速度を担保してクライアントブラウザに大量のデータを表示するためには、ページネーションなどでデータを小分けに表示し、一度に表示可能なデータ量に上限を設ける必要があります。

IM-共通マスタ 組織図では、ページネーションなどのデータを小分けに表示するような機能は用意されていません。表示に時間がかかる場合、一度にたくさんのデータを組織図に表示したいという要件を満たすためです。ただし、数千件、数万件のデータを一度に表示してしまうと、表示に時間がかかりすぎたりクライアントのリソース（CPUやメモリ）を使いすぎたりという、トレードオフがあります。

よって、IM-共通マスタ 組織図では、一度に表示可能なデータ量の上限を「最大で表示可能なユーザ数」として管理者が設定することができます。

本項では、最大で表示可能なユーザ数を設定するための参考情報として利用できるよう、過去に弊社で確認したユーザ数に応じた表示時間を紹介します。



注意

本項の情報は表示時間を保証するものではありません。あくまで参考情報として参照してください。

前提

表示時間を確認した環境は以下の通りです。

確認環境

CPU 1Core 3GHz

メモリ 4GB



注意

Mac OS SafariやiOS Safariはこの限りではありません。


組織数を30に固定して、ユーザ数を100～1000まで100刻みで確認しています。

なお、役職はユーザと同じ数（1ユーザに1つの役職が割り当てられた状態）で確認しています。

確認結果

クライアントブラウザ\ユーザ 数	1000	900	800	700	600	500	400	300	200	100
Internet Explorer 8 (ミリ秒)	420751	352770	278411	228599	161211	129446	82489	47168	25968	10845
Internet Explorer 9 (ミリ秒)	248620	185733	146200	122849	96445	70277	47584	30109	17870	7839
Internet Explorer 10 (ミリ秒)	73921	61005	50137	40944	31999	24186	17891	11875	7446	3835
Internet Explorer 11 (ミリ秒)	78082	65329	53107	43214	33874	25014	18480	12278	7639	3779
Google Chrome (ミリ秒)	14974	13009	10668	9096	8637	7191	5816	4529	3235	1991
Firefox ESR 24 (ミリ秒)	24543	21095	19059	16515	14833	12531	10036	7491	5263	3029
Mac OS Safari (ミリ秒)	24859	22166	19003	16483	13978	11479	9190	6945	5079	3055
iOS Safari (ミリ秒)	31770	28125	24266	20514	18650	14432	11387	9041	6095	3751

Internet Explorer 10は、Windows 7とWindows 8の平均値です。Internet Explorer 11は、Windows 7とWindows 8.1の平均値です。



縦軸は表示が完了するのに要した時間（秒）、横軸はユーザ数です。1000ユーザの表示では、Internet Explorerで70～430秒程度、他のクライアントブラウザでも15～30秒程度が必要でした。