



Copyright © 2025 NTT DATA INTRAMART CORPORATION

# 目次

---

- 1. 改訂情報
- 2. はじめに
  - 2.1. このガイドの目的
  - 2.2. このガイドの対象読者
  - 2.3. このガイドの構成
- 3. IM-Portal（ローコード版）の概要
  - 3.1. IM-Portal（ローコード版）とは
  - 3.2. ロール
- 4. ポータル管理
  - 4.1. ポータル
    - 4.1.1. ポータル管理画面でポータルを確認する。
    - 4.1.2. ポータルを作成する。
    - 4.1.3. ポータルの設定を更新する。
    - 4.1.4. ポータルの並び順を変更する。
    - 4.1.5. ポータルを削除する。
    - 4.1.6. ポータルの認可を設定する。
  - 4.2. ポートレット
    - 4.2.1. ローコード開発で作成したポートレットを追加する。
    - 4.2.2. ポートレットを追加する。
    - 4.2.3. ポートレットの設定を更新する。
    - 4.2.4. ポートレットを削除する。
    - 4.2.5. ポートレットの認可を設定する。
    - 4.2.6. ポートレットの配置・サイズを変更する。
  - 4.3. インポート・エクスポート
    - 4.3.1. ポータルをインポートする。
    - 4.3.2. ポータルをエクスポートする。
- 5. 付録
  - 5.1. ホーム画面に設定する。

---

変更年月日　変更内容

---

2025-04-01 初版

---

## このガイドの目的

---

このガイドでは、IM-Portal（ローコード版）を利用してポータルを作成するために必要な情報と手順の概要を説明します。

ローコード開発で作成したコンテンツをポータルに組み込む方法を理解し、スムーズに利用できるようになることを目的としています。

## このガイドの対象読者

---

本書は、IM-Portal（ローコード版）を利用して、ポータルを作成・管理するユーザを対象としています。

## このガイドの構成

---

このガイドは以下の内容で構成されています。

- [\*IM-Portal（ローコード版）の概要\*](#)  
IM-Portal（ローコード版）の基本機能や特徴について説明します。
- [\*ポータル管理\*](#)  
IM-Portal（ローコード版）で、ポータル管理画面での操作方法について説明します。

この章では、IM-Portal（ローコード版）の概要を説明します。

## IM-Portal（ローコード版）とは

---

IM-Portal（ローコード版）は、管理者が選択した情報をユーザのホーム画面にまとめて表示する機能です。ポータルに配置される各コンテンツは「ポートレット」と呼ばれ、ポートレットごとに表示・編集の権限が設定できます。これにより、必要な情報を適切なユーザに向けて効率的に提供できます。

## ロール

---

IM-Portal（ローコード版）では、標準で以下のロールが用意されています。

- ポータル（ローコード版） ポータル管理者
  - ポータルの追加・削除や、ポータルを編集する権限を有するロールです。
- ポータル（ローコード版） ポートレット管理者
  - ポートレット内のデータを管理・編集する権限を有するロールです。

ここでは ポータルの管理画面での操作について説明します。

## ポータル

ここでは ポータルに対する操作について説明します。

### ポータル管理画面でポータルを確認する。

- 「サイトマップ」→「ポータル」→「ポータル管理（ローコード版）」→「ポータル管理」の順にクリックし、「ポータル管理」画面を表示します。

The screenshot shows the Site Map (サイトマップ) interface. The navigation path is highlighted in red boxes:

- From the main menu, click on the 'Portal' icon.
- Under 'Portal', click on 'Portal Management (ローコード版)'.
- Under 'Portal Management (ローコード版)', click on 'Portal Management'.

The right side of the screen displays the 'Portal Management' screen with various management options for portals.


- ポータルは画面左側のポータル一覧で管理されています。

ポータル一覧から、確認したいポータルを選択します。


The screenshot shows the 'Portal Management (ローコード版)' screen. The left sidebar lists portal management categories, and the main area shows a list of portals. A specific portal entry is selected and highlighted with a red border.

- ポータルの情報が表示されます。

- 「ポータル管理画面でポータルを確認する。」の手順を参照し、「ポータル管理」画面を表示します。
- 画面左側のポータル一覧にある、「ポータル新規作成」ボタンをクリックします。



- ポータルの設定ダイアログで作成に必要な情報を入力し、「登録」ボタンをクリックします。



<画面項目>

項目	必須	説明
ポータル名	標準のみ必須	ポータルの名前を入力します。 多言語に対応しています。
説明	—	ポータルの説明を入力します。 多言語に対応しています。
アイコン	—	ポータルのアイコンを指定します。 アイコンは、ポータルのタブに表示されます。



## コラム

多言語可能な項目は、ロケールによって表示内容が変化します。

標準・日本語が設定されている場合、以下の通り表示されます。


- 日本語（ja）ロケールが設定されているユーザの場合、「日本語」に設定したものが表示されます。
- 日本語（ja）ロケール以外が設定されているユーザの場合、「標準」に設定したものが表示されます。

## ポータルの設定を更新する。

1. 「ポータル管理画面でポータルを確認する。」の手順を参照し、「ポータル管理」画面を表示します。
2. 画面左側のポータル一覧から、設定を更新したいポータルを選択し、「メニューを表示」ボタンをクリックします。

3. 表示されたメニューから「ポータル設定」をクリックします。

4. ポータルの設定ダイアログで更新内容を入力し、「更新」ボタンをクリックします。



&lt;画面項目&gt;

項目	必須	説明
ポータル名	標準のみ必須	ポータルの名前を入力します。 多言語に対応しています。
説明	—	ポータルの説明を入力します。 多言語に対応しています。
アイコン	—	ポータルのアイコンを指定します。 アイコンは、ポータルのタブに表示されます。


### i コラム

多言語可能な項目は、ロケールによって表示内容が変化します。  
標準・日本語が設定されている場合、以下の通り表示されます。

- 日本語 (ja) ロケールが設定されているユーザの場合、「日本語」に設定したものが表示されます。
- 日本語 (ja) ロケール以外が設定されているユーザの場合、「標準」に設定したものが表示されます。


## ポータルの並び順を変更する。

1. 「[ポータル管理画面でポータルを確認する。](#)」の手順を参照し、「ポータル管理」画面を表示します。
2. 並び順を変更したいポータルにカーソルを合わせ、左側に表示される移動アイコンをドラッグ&ドロップすることで並び順を変更します。




ポータルを削除する。


1. 「ポータル管理画面でポータルを確認する。」の手順を参照し、「ポータル管理」画面を表示します。
2. 画面左側のポータル一覧から、削除したいポータルを選択し、「メニューを表示」ボタンをクリックします。



3. 表示されたメニューから「削除」をクリックします。




- 削除の確認ダイアログで、「削除」をクリックします。




ポータルの認可を設定する。

- 「ポータル管理画面でポータルを確認する。」の手順を参照し、「ポータル管理」画面を表示します。
- 画面左側のポータル一覧から、認可の設定を行いたいポータルを選択し、「メニューを表示」ボタンをクリックします。



3. 表示されたメニューから「権限設定」をクリックします。



4. 認可の設定を行います。認可の設定方法は「[intra-mart Accel Platform 認可仕様書](#)」の「認可設定画面」を参照してください。

The screenshot shows the 'Access Control Settings' page. At the top, there are tabs for 'Action Types' and 'All Actions'. A button 'Start Setting Permissions' is located in the top right corner. The main area is a grid where rows represent resources and columns represent actions and roles.

Resource	Action	Authentication		Organization		Role									
		Guest User	Certified User	Sample Company	Other Companies	Administrator	Manager	Menu Manager	Menu Usage Manager	Account Manager	Role Manager	Calendar Manager	Job Scheduler Manager	IM Interoperability Manager	IM Multi-User Manager
Portal (Low-Code Version) Portal		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Sample	Management >	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Reference >	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Display >	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

### <設定項目>


Action	Description
Management	参照・表示に加えて、ポータルの編集が可能な権限です。 ポートレットの追加、削除、配置変更といった操作ができます。
Reference	表示に加えて、ポータル管理画面での参照が可能な権限です。 ポータルの編集はできません。
Display	ポータル画面での表示のみ可能な権限です。

## ポートレット


ここでは ポートレットに対する操作について説明します。

ローコード開発で作成したポートレットを追加する。


- 「ポータル管理画面でポータルを確認する。」の手順を参照し、「ポータル管理」画面を表示します。
- レイアウト編集エリアにある、「ポートレット追加」ボタンをクリックします。



3. 表示されたメニューの、「コンテンツから選択」をクリックします。




4. 追加するポートレットを選択します。


**注意**

選択できるのは「imds」のコンテンツ種別のみです。

5. 確認ダイアログで、「決定」ボタンをクリックします。



6. 追加するポートレットの情報を入力し、「設定」ボタンをクリックします。



&lt;画面項目&gt;

項目	必須	説明
タイトル	—	ポートレットのタイトルを入力します。 多言語に対応しています。
コンテンツバージョン	—	IM-BloomMaker のコンテンツのバージョンを選択します。
色	—	ポートレットのアイコン・区切り線の色を指定します。
アイコン	—	ポートレットのアイコンを指定します。 アイコンは、ポートレットのタイトルに表示されます。

### i コラム

多言語可能な項目は、ロケールによって表示内容が変化します。  
標準・日本語が設定されている場合、以下の通り表示されます。

- 日本語 (ja) ロケールが設定されているユーザの場合、「日本語」に設定したものが表示されます。
- 日本語 (ja) ロケール以外が設定されているユーザの場合、「標準」に設定したものが表示されます。

7. 「保存」ボタンをクリックし、ポータルを保存します。




#### 注意


ポートレットの追加は、ポータルを保存するまで反映されません。

ポートレットを追加する。


1. 「ポータル管理画面でポータルを確認する。」の手順を参照し、「ポータル管理」画面を表示します。
2. レイアウト編集エリアにある、「ポートレットを追加」ボタンをクリックします。




3. 表示されたメニューの、「ポートレットから選択」をクリックします。



4. 追加するポートレットを選択します。



5. 追加するポートレットの情報を入力します。



<画面項目>

項目	必須	説明
タイトル	—	ポートレットのタイトルを入力します。 多言語に対応しています。
色	—	ポートレットのアイコン・区切り線の色を指定します。
アイコン	—	ポートレットのアイコンを指定します。 アイコンは、ポートレットのタイトルに表示されます。



## コラム

多言語可能な項目は、ロケールによって表示内容が変化します。

標準・日本語が設定されている場合、以下の通り表示されます。

- 日本語（ja）ロケールが設定されているユーザの場合、「日本語」に設定したものが表示されます。
- 日本語（ja）ロケール以外が設定されているユーザの場合、「標準」に設定したものが表示されます。

6. 「保存」ボタンをクリックし、ポータルを保存します。




## 注意


ポートレットの追加は、ポータルを保存するまで反映されません。

## ポートレットの設定を更新する。

1. 「[ポータル管理画面でポータルを確認する。](#)」の手順を参照し、「ポータル管理」画面を表示します。
2. 画面左側のポータル一覧から、ポートレットの設定を更新するポータルを選択します。
3. 更新したいポートレットにカーソルを合わせ、ポートレット中央に表示されるツールバーの「ポートレット設定」ボタンをクリックします。



4. 「ポートレット - 設定」ダイアログで更新内容を入力し、「設定」ボタンをクリックします。




- 「保存」ボタンをクリックし、ポータルを保存します。

**注意**


ポートレットの設定で変更した内容は、ポータルを保存するまで反映されません。

## ポートレットを削除する。

- 「ポータル管理画面でポータルを確認する。」の手順を参照し、「ポータル管理」画面を表示します。
- 画面左側のポータル一覧から、ポートレットを削除するポータルを選択します。
- 削除したいポートレットにカーソルを合わせ、ポートレット中央に表示されるツールバーの「削除」ボタンをクリックします。



- 削除の確認ダイアログで、「削除」をクリックします。



- 「保存」ボタンをクリックし、ポータルを保存します。




### 注意

ポートレットの削除は、ポータルを保存するまで反映されません。

## ポートレットの認可を設定する。

- 「ポータル管理画面でポータルを確認する。」の手順を参照し、「ポータル管理」画面を表示します。
- 画面左側のポータル一覧から、ポートレットの権限を設定するポータルを選択します。
- 権限を変更したいポートレットにカーソルを合わせ、ポートレット中央に表示されるツールバーの「権限設定」ボタンをクリックします。



- 認可の設定を行います。認可の設定方法は「intra-mart Accel Platform 認可仕様書」の「認可設定画面」を参照してください。

The screenshot shows the 'Access Control Settings' page in the IM-Portal. The main table lists actions and their permissions across various roles. A specific row for 'RichTextPortlet' has two items: 'Edit' and 'Display'. The 'Edit' item is highlighted with a yellow background.

リソース	アクション	認証		組織		ロール									
		ゲストユーザ	認証済みユーザ	サンプル会社	その他会社	デナント管理者	認可管理者	メニュー管理	メニュー運用管理者	アカウント管理者	ロール管理者	カレンダー管理者	ジョブスケジューラ管理者	IM共通マスター管理者	IMオペレーター管理者
ポータル（ローコード版）ポートレット サンプル		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
	リッチテキストポートレット	設定 >	<span style="background-color: yellow;">R X</span>	<span style="background-color: yellow;">R ✓</span>	<span style="background-color: yellow;">R X</span>										
		表示 >	<span style="background-color: yellow;">R X</span>	<span style="background-color: yellow;">R ✓</span>	<span style="background-color: yellow;">R X</span>	<span style="background-color: yellow;">R X</span>	<span style="background-color: yellow;">R ✓</span>	<span style="background-color: yellow;">R X</span>							

## &lt;設定項目&gt;

アクション	説明
編集	表示に加えて、ポートレット内のコンテンツの編集が可能です。
表示	ポートレットの表示のみ可能な権限です。




## コラム

ポートレット（ローコード版でないもの）を選択した場合は、「編集・表示権限設定」のメニューが表示されます。

## ポートレットの配置・サイズを変更する。

- 「ポータル管理画面でポータルを確認する。」の手順を参照し、「ポータル管理」画面を表示します。
- 画面左側のポータル一覧から、ポートレットの配置・サイズを変更するポータルを選択します。
- ポートレットにカーソルを合わせると表示される操作アイコンをドラッグ＆ドロップすることで、配置やサイズを変更します。



&lt;画面項目&gt;

操作アイコン	説明
移動	ドラッグ＆ドロップすることで、ポートレットを移動します。 ポートレットの上部中央に表示されます。
リサイズ	ドラッグ＆ドロップすることで、ポートレットのサイズを変更します。 ポートレットの下部両端に表示されます。

4. 「保存」ボタンをクリックし、ポータルを保存します。

**注意**


ポートレットの配置・サイズの変更は、ポータルを保存するまで反映されません。

## インポート・エクスポート


ここでは ポータルをインポート・エクスポートする方法について説明します。

ポータルをインポートする。

1. 「ポータル管理画面でポータルを確認する。」の手順を参照し、「ポータル管理」画面を表示します。
2. 「インポート」ボタンをクリックします。




3. インポートするポータルのファイルを選択し、「インポート」ボタンをクリックします。



<画面項目>


項目	必須	説明
インポート種別	必須	新規：インポート対象の情報が存在しない場合のみインポートを行います。 更新：全ての情報のインポートを行います。インポート対象の情報が存在する場合、上書きされます。
ファイルを選択	必須	インポートするポータルのファイルを選択します。

4. 確認ダイアログで、「インポート」をクリックします。



## ポータルをエクスポートする。

- 「ポータル管理画面でポータルを確認する。」の手順を参照し、「ポータル管理」画面を表示します。
- 「エクスポート」ボタンをクリックします。



## ホーム画面に設定する。

- 「サイトマップ」→「テナント管理」→「テナント情報」→「ホームURL」をクリックします。

The screenshot shows the Site Map (サイトマップ) page. On the left is a sidebar with icons for Home, Search, Font Size, and Help. The main area has a grid of items. In the bottom right corner of the grid, there is a vertical tree view labeled 'テナント情報' (Tenant Information). Under this, 'ホームURL' (Home URL) is listed and highlighted with a red box.

- 「ホームURL」に、ポータル（ローコード版）画面のURL「/portal\_lowcode」を入力します。

The screenshot shows the 'Home URL' (ホームURL) setting page. The left sidebar is identical to the previous one. The main form has a title 'Home URL Setting' (ホームURL設定). It contains two informational messages: 'Intra-mart上に存在するページのURLを設定してください。 (外部サイトのURLは設定できません)' (Please set the URL of a page existing on Intra-mart. (External site URLs cannot be set)) and 'ホームURLはすべてのクライアントタイプで有効なURLを設定する必要があります。' (You must set an effective URL for all client types). Below these is a 'Home URL' input field containing '/portal\_lowcode'. A 'Change' (変更) button is located at the bottom right of the form.