

PDF コンバータ インストールマニュアル

株式会社ワイ・エス・エス

7.X 版

2025 年 1 月 10 日

＜目次＞

1 章. インストール.....	2
2 章. ライセンス設定.....	6
3 章. PDF にフォントを埋め込みたい場合の設定.....	8
4 章. PDF オートコンバータ EX で使用しない場合、PDF コンバータ単体で使用する場合の説明.	9
5 章. アンインストール.....	14
6 章. お問い合わせ.....	16

1章. インストール

1. 管理者権限のあるアカウントでログインします。

ログインできない場合は、システム管理者に確認してください。

インストールには、マシンの管理者が持っているログイン名及び、パスワードが必要です。

«重要»

スタートボタンの横にある検索ボックスに [サービス] と入力し、サービス画面を開きます。

Print Spooler のサービスが開始されているかを確認してください。何らかの理由で停止している場合は、必ずサービスを開始してからインストールを始めてください。

«重要»

PDF コンバータは、Windows 11 24H2 以降および Windows Server 2025 では、[Windows で保護された印刷モード] を無効にする必要があります。[Windows で保護された印刷モード] を有効にすると、PDF コンバータをインストールすることができません。

また、すでにインストール済みの PDF コンバータは削除されます。

一度モードを有効にすると、無効にしても PDF コンバータは削除されたままです。

再度利用するには [Windows で保護された印刷モード] を無効にした後、


PDF コンバータを再インストールしてください。

2. インストーラを解凍します。

OS が 64bit であれば、cnv.jp.64.zip を、

OS が 32bit であれば、cnv.jp.32.zip を右クリックして解凍します。

(YY は製品のバージョンを表す数字です。)



※64bit 版と 32bit 版の操作手順は同じですので、64bit 版にて説明させていただきます。

3. 「cnv.64.YY」フォルダ内の [setup.exe] をダブルクリックします。

名前	更新日時	種類
vcredist_x64	2021/03/22 12:15	ファイル フォルダー
setup.exe	2021/01/19 14:02	アプリケーション
ypdfcnvxp.64.jp.6.1.msi	2021/01/19 14:02	Windows インストー...

4. マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項の同意画面が表示されます。
 同意するにチェックを入れ、[インストール]をクリックします。
 ※既にインストール済の方は、6. にお進みください。




5. 「インストールが完了しました。」と表示されたら、[閉じる] をクリックします。
 ※Visual C++のランタイムをインストールすることにより、
 PC が自動的に再起動する可能性があります。



Visual C++ランタイムのインストールに失敗した時の対処法について

既にランタイムがインストールされていた場合、以下のようなエラーが表示されることがあります。




その場合、同フォルダ内の [ypdfcnvxp.64.jp.XXX(バージョン).msi] をダブルクリックしてインストールを行ってください。
 手順は次の 6. 以降を参照してください。

名前	更新日時	種類
vcredist_x64	2023/04/18 13:54	ファイル フォルダー
setup.exe	2023/03/03 15:07	アプリケーション
ypdfcnvxp.64.jp.6.1.6.msi	2023/03/03 15:07	Windows インストーラー パッケージ


6. セットアップ画面が表示されます。[次へ] をクリックします。



7. ソフトウェア使用許諾契約書をお読みいただき、同意するにチェックを入れ、[次へ] をクリックします。



8. インストールフォルダの選択画面が表示されますので、任意のフォルダを選択し、
[次へ] をクリックします。
(本マニュアルでは、“C:\yssstool”の下に設置いたします。)



※フォルダの設置場所には制約がありますので、事前に以下の注意をご確認ください。

注意

下記の場合は、他のフォルダにインストールしてください。

- Windows Server 2019 以降 (Windows Server 2019 / 2022 / 2025 等)、Windows 11 などはセキュリティが強化されているため、Program Files 以下にインストールしないでください。
- Windows フォルダなどのセキュリティの厳しいフォルダや、個人フォルダ（ドキュメントフォルダ等）など、ユーザごとにファイルアクセスの制限のあるフォルダにはインストールしないでください。

9. インストールの確認画面が表示されますので、[次へ] をクリックします。
インストールが開始されます。


10. 「インストールが完了しました。」と表示されましたら、[閉じる] をクリックします。

以上でインストールは完了です。

2章. ライセンス設定

ライセンス番号を入力します。


1. スタートボタンの横にある検索ボックスに [コントロールパネル] と入力
→ コントロールパネル内の [デバイスとプリンター] クリック
→ [YSS PDF Converter XP] を右クリック
→ [プリンターのプロパティ] をクリックします。



2. YSS PDF Converter XP のプロパティ画面が開きますので、[基本設定] をクリックします。




3. YSS PDF Converter XP 印刷設定画面が開きますので、
[環境設定のプロパティ] をクリックします。



4. 規定値設定画面が表示されますので、[ライセンス(7)] のタブを選択します。

ライセンスシートに記載されたライセンス番号を入力し、[OK] をクリックします。
(体験版の場合は、当社から提示されている番号を入力します。)



以上でライセンス設定は完了です。

3章. PDFにフォントを埋め込みたい場合の設定

タブレットや携帯等のモバイル端末において PDF を閲覧する場合、以下の設定でフォント埋め込み処理を行います。


- 環境設定のプロパティより、規定値の設定画面を開きます。
必要に応じて、以下の設定を行います。

<フォント埋込み(4)>

PDF ファイルにフォントを埋め込む場合に使用します。

埋め込むフォントを選択後、[OK] をクリックします。

(PDF にフォントを埋め込むと、参照フォント領域が PDF に追加されるため、
出力される PDF のファイルサイズが大きくなります。)



<その他(5)>

フォントタイプに応じて、PDF ファイルへのフォント位置情報の出力方法を変更できます。

4章. PDF オートコンバータ EX で使用しない場合、PDF コンバータ単体で 使用する場合の説明



PDF オートコンバータ EX で使用する方は、以下の説明は不要です。

PDF 変換をプリントドライバ方式にて PC で行う方のみご覧ください。

1. 各種アプリケーションのメニューバーより、[ファイル] → [印刷] をクリックします。


2. プリンタ名として、「YSS PDF Converter XP」を選択します。




3. 用紙サイズ・用紙の印刷方向などをアプリケーション側で設定できない場合は、
[プリンターのプロパティ] をクリックします。



4. [用紙設定のプロパティ] をクリックし、用紙サイズや用紙の印刷方向などを設定し、
[OK] をクリックします。





用紙設定では、以下の設定が可能です。

用途に応じて設定します。

- ・用紙 ... Letter から AO まで、その他のサイズとして幅・高さが任意に指定できます。
- ・用紙方向 ... 縦／横
- ・縮尺 ... 任意の数値で縮尺率(%)を指定できます。
- ・解像度 ... 72 から 4800 まで指定できます。

5. [印刷] をクリックします。



6. PDFファイルの指定画面が開きます。


[作成する PDF ファイル(M)] 欄に、作成する PDF ファイルをフルパスで指定します。

[作成後の処理(B)] 欄に、PDF ファイル作成後に実行する処理を指定し、

[OK] をクリックします。

※作成後の処理(B)の設定方法については、HTML マニュアルに記載しております。

※使用するアプリケーションにより、[作成する PDF ファイル(M)] に {PDFconverter.pdf} と表示されることがあります。



7. 指定したフォルダに PDF ファイルが作成されます。

作成後の処理(B)で、[シェルを起動(ファイルを開く)] を指定した場合は、指定された実行ファイルが起動します。


PDFコンバータの細かい機能に関しては、HTMLマニュアルに記載しております。

PCでPDFファイルを作成する際、以下のことが可能となります。


- ◆PDFファイルを開く際にパスワードが必要なように設定し、PDFを作成することができます。
- ◆PDFファイルに印刷禁止等の設定をし、PDFを作成することができます。
- ◆PDFファイルを作成する際、透かし用の文字を追加してPDF変換することができます。
- ◆PDFファイルを作成する際、会社ロゴ等の画像を追加してPDF変換することができます。
- ◆PDFファイルを作成する際、画像圧縮率を向上してPDF変換することができます。
- ◆PDFファイルを作成する際、用紙サイズを変更してPDF変換することができます。
- ◆PDFファイルを作成する際のファイル命名ルールを変更することができます。
- ◆PDFファイル作成後に、特定のコマンド等を呼び出すことができます。

5章. アンインストール

1. 管理者権限のあるアカウントでログインします。
ログインできない場合は、システム管理者に確認してください。
2. スタートボタンの横にある検索ボックスに【コントロールパネル】と入力
→ コントロールパネルを開きます。
3. 【プログラムのアンインストール】をクリックします。



4. [YSS PDF Converter] をダブルクリック後、[はい(Y)] をクリックします。



以上でアンインストールは完了です。

6章. お問い合わせ

本製品をインストールして正常に動作しなかった場合、本インストールマニュアルのインストール手順をもう一度確認し、インストールを行います。その後もエラーが発生する場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。

※お客様の使用方法により、個別の設定が必要な場合もあります。

ご連絡先	お名前	
	E-Mail アドレス	
	TEL	
	FAX	
	保守番号	
	ライセンス番号	
	製品番号	
	貴社名	
	貴部署・役職	
ご使用環境	当社製品名	
	バージョン	
	製品版/体験版	
	インストール時期	
	マシン	
	CPU	
	メモリ	
	OS	
	OS のバージョン	
問題の現象について	件名	
	内容	
添付ファイル一覧	現象の再現確認のため、問題の現象が確認されたファイル等のご提供をお願いします。	
	添付ファイル名	
その他	特定のファイルで問題が起きる等の場合は、当該ファイルを作成したアプリケーション等についてもご記入ください。	

保守ユーザ様お問い合わせ先

株式会社ワイ・エス・エス

サポート窓口

E-mail : contact@iothe.co.jp

TEL : 044-211-9332

※Microsoft、PowerPoint、Word、Excel および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※Adobe、Acrobat Reader は Adobe Inc. (アドビ社) 及びその子会社の各国での商標です。

※その他の製品名および社名は各社の登録商標または商標です。

※製品の仕様は性能向上のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

PDFConverter Install Manual

初版 : March 17, 2021

改訂 : January 10, 2025

Copyright(C) YSS K.K.

TEL:044-211-9332

URL: <https://www.iothe.co.jp/>