Aucun son dans Windows : mauvaise sortie audio

Équipement de démonstration : AUD-A-01

Reconnaître le problème

Les lectures ne sont pas audibles sur les haut-parleurs ou le casque attendus.

Mécanisme documenté

Microsoft recommande de vérifier le périphérique de sortie, les connexions et les volumes. Un écran raccordé peut être choisi comme sortie par défaut alors qu'il ne possède pas les haut-parleurs attendus.

Choisir cette fiche

Cette fiche vise la lecture au niveau système. Un Firefox seul silencieux relève de it14 ; une voix non captée relève de it27. L'appairage absent d'un casque Bluetooth se traite dans it25.

Décider selon le constat

Si plusieurs applications sont silencieuses, sélectionner et tester la bonne sortie Windows. Si seul Firefox reste muet sur cette même sortie, suivre it14 ; si le défaut concerne la voix captée, suivre it27.

Question utilisateur

Mon PC n'émet plus aucun son après branchement d'un écran.

Vérifications ciblées

Repère	Constat et interprétation
Portée	Plusieurs applications sont-elles réellement sans son ? Vérifier qu'il ne s'agit pas d'un volume applicatif isolé.
Destination	Quel nom de périphérique figure dans la sortie Windows ? Comparer à l'appareil que l'utilisateur écoute.
Raccordement	Casque, haut-parleurs et écran sont-ils branchés comme prévu ? Décrire le trajet audio réel.
Volume	Une mise en sourdine concerne-t-elle le système ou le matériel ? Vérifier les commandes disponibles sans changer de pilote.

Interpréter les résultats

Utiliser une lecture connue et ne changer que la sortie choisie. Conserver le même casque ou les mêmes haut-parleurs pendant l'essai. Une réinstallation du pilote avant ce contrôle empêcherait de savoir si la destination était simplement incorrecte.

Question de cadrage

Comment choisir le bon périphérique de sortie Windows ?

Actions et contrôle

1. Choisir la sortie voulue

Ouvrir les paramètres Son et sélectionner le casque ou les haut-parleurs attendus dans Sortie.

2. Contrôler alimentation et niveau

Vérifier branchements, alimentation du matériel et commandes de volume.

3. Compléter le diagnostic

Si aucune sortie ne fonctionne, utiliser l’utilitaire audio Windows et poursuivre selon son résultat.

Vérifier la résolution

Vérifier une lecture dans deux applications sur la sortie retenue. Si une seule reste muette, revenir à son réglage propre plutôt que déclarer le système audio encore défaillant.

Sélectionner une sortie n’installe pas un périphérique absent ; une absence matérielle ou un défaut de pilote demande une analyse complémentaire.

Sources de travail

SRC-MS-sortie-audio - Microsoft : Résoudre les problèmes audio dans Windows

https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/hardware/audio/fix-sound-or-audio-problems-in-windows