

Procédure : CREATION ET PARAMETRAGE VM PROXMOX



Systeme d'exploitation	4
Disque :	5
Processeur :	6
Reseau	8

PROXMOX Virtual Environment 9.1.1

Rechercher

Documentation Créer une VM

Vue serveur

Centre de données

SRVDEPLOY-S4P1

101 (SRV-AD1)

102 (SRV-AD2)

103 (SRV-GLPI)

104 (SRV-ZABBIX)

105 (SRV-ARTICA)

106 (SRV-UNIFI)

107 (SRV-XIVO)

108 (artica)

111 (KALI-S4P1)

local (SRVDEPLOY-S4P1)

local-lvm (SRVDEPLOY-S4P1)

SIO1

Nœud 'SRVDEPLOY-S4P1'

Rechercher

Historique des tâches

Abonnement

Type ↑	Description	Utilisation ...	Utilisation ...	Utilisation ...	Durée de fon ...	Utilisation ...	Utilisation ...	Etiquettes
qemu	101 (SRV-AD1)				-			
qemu	102 (SRV-AD2)				-			
qemu	103 (SRV-GLPI)				-			
qemu	104 (SRV-ZABBIX)				-			
qemu	105 (SRV-ARTICA)				-			
qemu	106 (SRV-UNIFI)				-			
qemu	107 (SRV-XIVO)				-			
qemu	108 (artica)				-			
qemu	111 (KALI-S4P1)				-			
storage	local (SRVDEPLOY-S4P1)	74.9 %			-			
storage	local-lvm (SRVDEPLOY-S4P1)	55.7 %			-			

Genarle

1. Clic en haut à droite sur créer une VM
2. VM ID 102 selon la position de notre vm
3. Nom : srv-(nom du serveur installer)
4. Pool ressource sio1

Créer: Machine virtuelle ⓧ

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

Nœud: Pool de ressources: ✕ ⌵

VM ID: ⌵

Nom:

Add to HA: ☐

Démarrer à l'amorçage: ☐

Ordonnancement du démarrage et de l'arrêt:

Délai de démarrage:

Délai d'attente de l'arrêt:

Étiquettes

Aucune étiquette +

5. ? Aide Avancé ☒ Retour Suivant

Système d'exploitation

1. Stockage en local -iso : choisir le bon iso qui convient à votre serveur

2. Type : Choisir le bon système d'exploitation selon l'ISO

Créer: Machine virtuelle

Général **Système d'exploitation** Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

☒ Utiliser une image de média (ISO) Système d'exploitation de l'invité:

Stockage: local Type: Microsoft Windows

Image ISO: fr-fr_windows_server_ Version: 11/2022/2025

☐ Utiliser le lecteur CD/DVD de l'hôte ☐ Ajouter un périphérique contenant les pilotes VirtIO

☐ N'utiliser aucun média

Créer: Machine virtuelle

Général **Système d'exploitation** Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

☒ Utiliser une image de média (ISO) Système d'exploitation de l'invité:

Stockage: local Type: Microsoft Windows

Image ISO: fr-fr_windows_server_ Version: 11/2022/2025

☐ Utiliser le lecteur CD/DVD de l'hôte

☐ N'utiliser aucun média

Nom	For...	Taille
26100.1742.240906-0331.ge_release_svc_refresh_SERVER_EVA...	iso	6.04 Go
artica-full-4.50.000000.debian12-amd64.dvd.iso	iso	1.95 Go
debian-11.11.0-amd64-netinst.iso	iso	408.94 Mo
debian-12.13.0-amd64-netinst.iso	iso	708.84 Mo
debian-13.3.0-amd64-netinst.iso	iso	790.63 Mo
DEBIAN13Sio1.iso	iso	790.63 Mo
fr-fr_windows_server_2025_x64_dvd_bd6be507.iso	iso	6.03 Go
ISO_ARTICA.iso	iso	1.17 Go
kali-linux-2025.3-installer-amd64__1_.iso	iso	4.60 Go
kali-linux-2026.1-installer-amd64.iso	iso	4.73 Go
proxmox-ve_9.1-1.iso	iso	1.83 Go

Avancé ☒ Retour Suivant

Système :

1. laisser par défaut

Disque :

1. Bus/périphérique : choisir SATA
2. Stockage : local VM -Taille du disque : 80 (dépend des recommandations du prof tout dépend de votre iso et l'utilisation)
3. Cocher avancer et ssd émulation

Créer: Machine virtuelle ✕

Général Système d'exploitation Système **Disques** Processeur Mémoire Réseau Confirmation

sata0 

Disque

Bande passante

Bus/périphérique: SATA 0

Cache: Par défaut (Aucun ca

Stockage: local-lvm

Abandonner: ☐

Taille du disque (Gio): 80

IO thread: ☐

Format: Image disque brute (

Émulation de SSD: ☒

Sauvegarde: ☒

En lecture seule: ☐

Passer la réplication: ☐

E-S asynchrones: Par défaut (io_uring)

Ajouter

Importer

Avancé ☒ Retour Suivant

Processeur :

1. Choisir le support de processeur
2. Choisir le nombre de cœur
3. Toujours (selon la recommandation de votre prof tout dépend de votre iso et l'utilisation

Créer: Machine virtuelle

Général

Système d'exploitation

Système

Disques

Processeur

Mémoire

Réseau

Confirmation

Supports de processeur: 1

Type: x86-64-v2-AES

Cœurs: 2

Total de cœurs: 2

Processeurs virtuels: 2

Unités processeur: 100

Limite d'utilisation processeur: illimité

Activer NUMA: ☐

Affinité processeur: Tous les cœurs

Extra CPU Flags:

Default	- ☐ ☒ ☐ ☐ +	nested-virt	Controls nested virtualization, namely 'svm' for AMD CPUs and 'vmx' for Intel CPUs. Live migration still only works if it's the same flag on both sides. For Windows, use a CPU model similar to the host, with the same vendor!
Default	- ☐ ☒ ☐ ☐ +	md-clear	Required to let the guest OS know if MDS is mitigated correctly.
Default	- ☐ ☒ ☐ ☐ +	pcid	Meltdown fix cost reduction on Westmere, Sandy-, and IvyBridge Intel CPUs.

Aide

Avancé ☒

Retour

Suivant

Mémoire

1. Donner le nombre de giga de mémoire

Créer: Machine virtuelle

Général	Système d'exploitation	Système	Disques	Processeur	Mémoire	Réseau	C
---------	------------------------	---------	---------	------------	---------	--------	---

Mémoire (MiB):

Mémoire minimale (MiB):

Partages:

Élasticité mémoire (ballooning): ☒

Allow KSM: ☒

Réseau

1. Pont(bridge) (vmbrSIO1) carte reseaux de proxmox

[Créer: Machine virtuelle](#)

Général

Système d'exploitation

Système

Disques

Processeur

Mémoire

Réseau

Confirmation

☐ Aucun périphérique réseau

Pont (bridge):

vmbrSIO1

Modèle:

Intel E1000

Étiquette de VLAN:

aucun VLAN

Adresse MAC:

auto

Pare-feu:

☒

Déconnecter:

☐

Limite de débit (MB/s):

unlimited

MTU:

Identique au pont

Multiqueue:

Aide

Avancé ☒

Retour

Suivant