



VOTRE INFORMATIQUE DE PROXIMITÉ



**SUPPORT DE FORMATION
CONFIGURATION BOITE MAIL IMAP SUR
SMARTPHONE (OS & ANDROÏD)
& ORDINATEUR (WINDOWS)**

► SOMMAIRE

1.	INTRODUCTION	2
2.	PARAMÉTRAGE BOITE MAIL MAP	3
3.	CONFIGURATION SUR IPHONE (OS)	7
4.	CONFIGURATION SUR ANDROÏD	9
5.	MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE VIA ICEWARP, WEBCLIENT	11

1. INTRODUCTION

Ce document a pour but de décrire les différentes étapes pour configurer un compte de messagerie sur Outlook et/ou smartphone.


RAPPEL CLOUD MAIL

Vous trouverez ci-dessous quelques informations concernant vos boîtes mails hébergées au sein du Datacenter Xefi :

- Taille maximum de la boite aux lettres par défaut : **5 Go**
- Taille maximum d'un message envoyé : **20 Mo**
- Taille maximum d'un message reçu : **20 Mo**
- Le mot de passe de votre boite aux lettres peut être changé dans le mode Outlook Web App (accès à votre boite mail par Internet).
- Votre mot de passe doit respecter les critères suivants :
 - Ne pas contenir le nom de compte de l'utilisateur ou des parties du nom complet de l'utilisateur comptant plus de deux caractères successifs
 - Doit comporter au moins sept caractères
 - Doit contenir des caractères provenant de trois des quatre catégories suivantes :
 - ✓ Caractères majuscules anglais (A à Z)
 - ✓ Caractères minuscules anglais (a à z)
 - ✓ Chiffres en base 10 (0 à 9)
 - ✓ Caractères non alphabétiques (par exemple : !, \$, #, %)

2. PARAMÉTRAGE BOITE MAIL MAP


- Allez dans « **Panneau de configuration** » du poste de travail
- Cliquez sur « **Courrier** »




- Cliquez sur « **Afficher les profils** »




- Cliquez sur « Ajouter » et donner un nom à ce profil




- Cochez la case « Configuration manuelle ou type de serveurs supplémentaires » et faites suivant



- Choisissez « **Pop ou IMAP** » et faites **Suivant**




- Saisissez le nom de votre boite, l'adresse mail, login et mot de passe fournis par nos services.
- Dans les champs « **serveur de messagerie entrant** » et « **serveur de messagerie sortant** » saisissez : **mail.xefi.fr**





- Dans « **Paramètres supplémentaires** », cliquez sur l'onglet « **Serveur Sortant** », puis cochez « Mon serveur SMTP requiert une authentification »
- Faites **Suivant**. Si toutes les cases sont vertes faites « **Terminer** ».

- Dans le cas où les serveurs seraient inaccessibles, atteignez les options avancées, puis saisissez dans les champs suivants :
- **Serveur entrant : 143 OU 110**
 - **Serveur sortant (SMTP) : 25 OU 366 (choisir une connexion chiffrée en SSL/TLS pour le port 366)**





3. CONFIGURATION SUR IPHONE (OS)


- Allez dans « Réglages »
- Puis « Mail, Contacts, Calendrier »
- Cliquez sur « Ajouter un compte »




- Choisissez « Ajouter un compte Mail »
- Saisissez le nom, l'adresse mail, le mot de passe et la description et faites suivant.
- Le téléphone essaye de chercher les informations mais ne peut le faire, il vous demande alors de saisir plus d'informations.



- Laissez sur « **IMAP** »
- Saisissez dans « **Nom d'hôte** » (Serveur de réception et serveur d'envoi) : **mail.xifi.fr**
- Uniquement dans le serveur de réception : dans le champ « **Nom d'utilisateur** » saisissez votre adresse mail ainsi que votre mot de passe
- Cliquez sur « **Suivant** » et attendez.
- Un pop-up apparaît : cliquez sur « **Détails** » puis « **Se fier** » et « **Enregistrer** »
- Votre messagerie est configurée




- Reprendre l'étape 1 pour accéder au paramétrage de votre compte IMAP
- Aller dans le « **Serveur d'envoi** » SMTP (écran 3), puis dans « **Serveur primaire** » (écran 4)
- Modifier le **port du serveur** en indiquant la valeur **366**




4. CONFIGURATION SUR ANDROID

- Allez dans « **Paramètres** »
- Puis « **Mail, Contacts, Calendrier** »
- Puis « **Ajouter un compte** »
- Choisissez « **IMAP** »
- Saisissez l'adresse mail ainsi que le mot de passe et faites « **Config.manuelle** »




- Saisissez dans le champ « **Serveur** » : **mail.xefi.fr**
- En type de sécurité, choisissez « **aucune** »
- Supprimez les emails du serveur, choisissez « **jamais** » puis « **suivant** »
- Serveur SMTP : tapez **mail.xefi.fr** Port : **25**
- Type de sécurité : **aucune**
- Exigez une connexion : doit être décoché puis « **suivant** »
- Choisissez votre fréquence de synchronisation désirée (push = immédiat)
- Votre messagerie est configurée



5. MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE VIA ICEWARP, WEBCLIENT

Depuis n'importe quel matériel connecté à Internet (PC, portable, tablette, smartphone...), ouvrez votre navigateur Web, ou, s'il est déjà ouvert, ouvrez une nouvelle fenêtre. Les navigateurs pris en charge sont les navigateurs standards du marché à savoir (IE, Firefox, Chrome, Safari, Opéra, etc.).

- Internet Explorer 7 et versions supérieures sur Windows.
- Firefox 3.0.1 et versions supérieures sur Windows ou Linux.
- Chrome 3.0.195.27 sur Windows.
- Safari 3.1 sur Mac OS X.



- Accédez à la page de connexion suivante <http://mail.xefi.fr/webmail/>
- Saisissez vos identifiants de connexion :
 - Nom d'utilisateur
 - Mot de passe
- Puis cliquez sur « **Se connecter** »
- Accédez à votre messagerie à distance et bénéficiez des mêmes fonctionnalités emails que si vous étiez sur votre Outlook au bureau.

Principaux avantages de ICEWARP, WEB CLIENT :

- Etre indépendant d'installation locale de logiciel et des difficultés de paramétrage
- Pas de risque de plantage de l'ordinateur local et de pertes de courrier (il reste sur le serveur)
- Relève facile avec des appareils légers de type smartphones et tablettes
- Permet de paramétrier des réponses d'absences automatiques
- Possibilité de personnalisation