Programa de preguntas

Manual de usuario

1. ¿Qué es y para qué sirve?

Es un programa de test para estudiar con preguntas de cuatro respuestas, al estilo de un concurso. Las preguntas se dividen en **niveles de 30**. Debes acertar todas las preguntas de un nivel para superarlo; las que falles volverán a salir hasta que las aciertes. Al terminar cada nivel recibes un premio y puedes pasar al siguiente.

2. Pantalla de inicio

- **Banco de preguntas:** es el archivo (.js) con las preguntas. Pulsa en el cuadro para ver la lista o escribe para buscar por nombre.
- **Elegir carpeta:** si abres el programa directamente desde tu ordenador, aparece este botón. Selecciona la carpeta donde están los archivos de preguntas. El navegador recordará la carpeta; si te pide permiso otra vez, pulsa «Reconectar carpeta».
- **Empezar:** inicia una partida nueva desde el nivel 1. Si ya había una partida guardada, te avisará de que se perderá.
- **Seguir:** aparece si tienes una partida guardada; muestra el nivel en que te quedaste y el tiempo acumulado.
- Debajo verás cuántas preguntas tiene el archivo y en cuántos niveles se reparten.

3. Cómo se juega

- En pantalla aparece una pregunta y **cuatro respuestas**, cada una con un color y una forma (triángulo, rombo, círculo y cuadrado).
- Las preguntas, y también las respuestas, salen siempre en **orden aleatorio** dentro del nivel.
- Pulsa la respuesta que creas correcta, o usa el teclado: teclas **1, 2, 3 y 4** (de izquierda a derecha y de arriba abajo).
- **Si aciertas:** suena un sonido alegre, la pregunta sale de la baraja del nivel y pasa sola a la siguiente.
- **Si fallas:** suena un aviso y se marca en verde la respuesta correcta. Pulsa «Siguiente» (o Enter) para continuar. Si la pregunta tiene explicación, aparece el botón «Ver explicación». La pregunta volverá a salir más adelante.

> Las preguntas repetidas se señalan con la etiqueta «Pregunta repetida». Las que fallas muchas veces se incluyen luego en el informe final para que sepas qué repasar.

4. Los niveles

Nivel	Preguntas que incluye
Nivel 1	Las preguntas 1 a 30 del archivo
Nivel 2	Las preguntas 31 a 60
Nivel 3 y siguientes	Los siguientes grupos de 30; el último nivel puede tener menos si sobran preguntas

- Un nivel termina cuando has acertado todas sus preguntas.
- Entonces aparece una **pantalla de premio** con un mensaje de felicitación, un sonido de fanfarria y las estadísticas del nivel (acertadas a la primera, fallos, preguntas completadas y tiempo acumulado).
- Pulsa «Empezar nivel» (o Enter) para continuar, o «Salir» para dejarlo y seguir más tarde: el progreso queda guardado y el tiempo no corre mientras ves la pantalla de premio.
- Abajo del juego verás siempre **«Nivel X / N»**, las preguntas pendientes y superadas del nivel, y los aciertos y fallos. La barra verde indica el avance del nivel.

5. Guardado automático

El programa guarda tu avance después de cada respuesta en el propio navegador. Si cierras la pestaña o apagas el ordenador, al volver pulsa **Seguir** y continuarás en el nivel y la pregunta donde lo dejaste. Cada archivo de preguntas tiene su propia partida guardada. Ten en cuenta que, si borras los datos del navegador, el progreso se pierde.

6. Final de la partida e informe

Al superar el último nivel aparece la pantalla «Baraja completada» con tu tiempo total y estadísticas: acertadas a la primera, porcentaje de acierto, preguntas falladas, respuestas totales y fallos totales. Desde ahí puedes:

- **Descargar informe (PDF):** resumen del test y lista de las preguntas que fallaste más de 2 veces, con su respuesta correcta. Se guarda con el título del temario y la fecha. Necesita conexión a internet la primera vez.
- **Jugar de nuevo:** vuelve a la pantalla de inicio.

7. Botones de la parte inferior

Botón	Qué hace
Modo oscuro / claro	Cambia los colores de la pantalla. Se recuerda tu elección.
Modo audio	El programa lee en voz alta la pregunta y las respuestas, y puedes contestar hablando: di «triángulo», «rombo», «círculo» o «cuadrado». Otras órdenes: «repite», «siguiente» y, tras un fallo, «explicación». Para hablar necesita micrófono y un navegador como Chrome o Edge; la pantalla no se apaga mientras está activo.
Velocidad x1 / x2	Duplica la velocidad de lectura del modo audio.
Visual	Activa un aspecto suave: respuestas en tono crema con letra negra, sin colores intensos. Útil para leer con más comodidad.

Botón	Qué hace
Modo corrección	Solo en la pantalla de inicio. Sirve para revisar y editar las explicaciones de las preguntas (ver apartado siguiente).

8. Modo corrección (opcional)

Permite repasar una a una las preguntas del archivo cargado y mejorar su explicación:

- Verás la pregunta, la respuesta correcta y un cuadro editable con la explicación.
- **Guardar** conserva el cambio de esa pregunta; **Anterior / Siguiente** te mueven entre preguntas.
- **Convertir fórmulas del texto** transforma fórmulas copiadas de otras fuentes (LaTeX) en símbolos normales. También lo hace al pegar.
- **Eliminar** quita la pregunta del archivo que se genere.
- Al finalizar, o al pulsar «Generar», se descarga un archivo .js con el mismo nombre y los cambios. Cópialo en la carpeta de preguntas para que sustituya al anterior.

9. Formato del archivo de preguntas

Cada banco es un archivo .js en la misma carpeta que el programa, con un título y una lista de preguntas. Cada pregunta tiene el enunciado (**q**), cuatro opciones (**o**), el número de la correcta contando desde 0 (**a**) y, opcionalmente, una explicación (**e**):

```
const TITULO = "Tema 1";

const PREGUNTAS = [
  { q: "Capital de Francia", o: ["Roma", "París", "Madrid", "Berlín"], a: 1,
    e: "París es la capital desde hace siglos." },
  ...
];
```

> Importante: el orden de las preguntas en el archivo decide a qué nivel pertenece cada una (las 30 primeras son el nivel 1, las 30 siguientes el nivel 2, etc.).

10. Atajos de teclado

Tecla	Acción
1, 2, 3, 4	Elegir respuesta
Enter	Pasar a la siguiente pregunta, o empezar el siguiente nivel en la pantalla de premio