

IntelliJ Maximum Heap Size määramine

- IntelliJ IDEA-s viitab "Maximum Heap Size" Java virtuaalmasina (JVM) mälu kogusele, mida JVM-le eraldatakse. JVM vastutab Java rakenduste käivitamise ja nende mälukasutuse haldamise eest.

Kui käivitate IntelliJ IDEA, töötab see JVM-i peal. JVM peab eraldama mälu erinevate ülesannete jaoks, näiteks klasside laadimine, objektide haldamine ja rakenduse enda käitamine. "Maximum Heap Size" seade võimaldab määrata ülemise piiri mälule, mida JVM saab objektide haldamiseks ja muudeks tööaja tegevusteks kasutada.

Maksimaalse mälumahtu suurendamine võib aidata parandada IntelliJ IDEA jõudlust, eriti suuremate projektidega töötamisel või ressursinõudlike ülesannete korral. See võimaldab IntelliJ IDEA-l hoida rohkem andmeid mälus, vähendades vajadust sagedase ja potentsiaalselt aeglasema kettakasutuse järel.


Siiski on oluline leida tasakaal saadaval oleva füüsilise mäluga teie masinas. Liiga suure mälu eraldamine IntelliJ IDEA-le võib põhjustada mälu konkurentsi teiste rakendustega, mis võib põhjustada süsteemi aeglustumist või kokkuvarisemist. Teisalt võib liiga väheste mälu eraldamine põhjustada IntelliJ IDEA mälupuuduse ja muuta selle aeglaseks või reageerimatuks.

-
- [Kui palju on arvutis RAM mälu \(Windows\)](#)
 - [Kui palju on arvutis RAM mälu \(Mac\)](#)
 - [Mälu seadistamine](#)
-


Kui palju on arvutis RAM mälu (Windows)



- Vajutad klaviatuuril Windows nuppu ja otsid:
 - `System Information`



- Otsid ülesse, et kui palju füüsilist RAM'i on arvutis



Kui palju on arvutis RAM mälu (Mac)

▶ [How to Check RAM Information \(Speed, Type, Size\) in MacOS](#)

How to Check RAM Information (Speed, Type, Size) in MacOS

Guiding Tech



Watch on


Mälu seadistamine




- Võiksid jätta vähemalt poole olemasolevast suurusest aga võid vabalt katsetada erinevaid suursi, kui midagi kusagil läägama ei hakka, siis it's all good. Mida rohkem, seda parem. Näiteks `-Xmx2G` määrab maksimaalseks mälu mahuks 2 gigabaiti. Näidised suuruste seadistustest

- `-Xmx2G`
- `-Xmx4G`
- `-Xmx6G`
- `-Xmx8G`
- jne....

- Welcome screenilt




- Sisesta mingi suurus → Save



- Kui juba mõni projekt on lahti siis

- Help → Change Memory Settings



vali suurus megabyte järgi

- Võid kasutada GB to megabyte converterit [Convert GB to MB](#)

