

SpeechPilot — Manual

Dictar en vez de teclear: lo que dices aparece en el campo donde está el cursor. Este manual explica todo lo que hace la extensión, desde el primer clic hasta las macros, la barra y la licencia.

1. [Primeros pasos](#)
2. [Dictar](#)
3. [Decir la puntuación](#)
4. [Ajustes](#)
5. [Sustituciones](#)
6. [Emojis](#)
7. [Macros](#)
8. [La barra](#)
9. [Copia de seguridad](#)
10. [Licencia](#)
11. [Privacidad](#)
12. [Si algo falla](#)
13. [Teclas y clics](#)

1. Primeros pasos

Activar

Abre la página en la que quieres escribir y haz clic en el icono de SpeechPilot en la barra de Chrome. Abajo a la derecha aparece el botón del micrófono. Un segundo clic en el icono lo vuelve a ocultar.

SpeechPilot solo está activo en la pestaña en la que lo has encendido. Una pestaña nueva necesita un clic nuevo.

Permitir el micrófono

La primera vez, Chrome pide el micrófono. La pregunta está arriba, en la barra de direcciones: responde **Permitir**. Sin permiso no se puede dictar. Después el permiso queda guardado, y lo pide SpeechPilot, no la página web.

Si has pulsado **Bloquear** sin querer: haz clic en el candado o en el icono de controles a la izquierda de la barra de direcciones y permite ahí el micrófono.

Fijar el icono

Si no ves el icono, haz clic en la pieza de puzzle arriba a la derecha en Chrome y fija SpeechPilot con la chincheta.

Abrir los ajustes

Clic derecho en el icono de SpeechPilot → **Opciones**. Ahí están todas las pestañas: ajustes, macros, emojis, sustituciones, barra, licencia y esta ayuda.

2. Dictar

El flujo

1. Haz clic en el campo en el que quieres escribir: el cursor tiene que parpadear ahí.
2. Pulsa el botón del micrófono o **Ctrl** + **Mayús** + **Y**.
3. Habla. El texto va apareciendo en el campo.
4. Vuelve a pulsar el botón o el atajo para apagar el micrófono.

El texto va siempre al campo donde está el cursor. Si mientras tanto haces clic en otro campo, SpeechPilot sigue escribiendo ahí.

Intro

Mientras queda texto por procesar, SpeechPilot retiene la tecla Intro para que no salga media frase. De ahí la regla: **el primer Intro fija la frase, el segundo la envía**. Si no hay nada pendiente, Intro funciona de inmediato como siempre.

Mayúsculas

Al principio de la frase, después de . ! ? y tras un salto de línea se continúa en mayúscula. Lo hace SpeechPilot solo, en cualquier nivel de licencia.

Campos de contraseña

No se dicta nunca en campos de contraseña ni de pago. El intento se rechaza con un aviso breve.

Dónde funciona

En campos de texto normales, áreas de texto y la mayoría de editores de chat. No funciona en las páginas propias de Chrome (chrome://..., la Web Store) ni en el visor de PDF: ahí Chrome no deja escribir a ninguna extensión.

3. Decir la puntuación

Estas palabras se convierten en signos mientras dictas. Vienen de serie y funcionan en todos los niveles, también en la versión gratuita.

Dicho	Escrito
Punkt	.
Komma	,
Fragezeichen	?
Ausrufezeichen	!
Doppelpunkt	:
Semikolon / Strichpunkt	;
Bindestrich	-
Gedankenstrich	–
Klammer auf / Klammer zu	()
Anführungszeichen / Anführungszeichen zu	„ “
neue Zeile	salto de línea
neuer Absatz / Absatz	línea en blanco

Estos comandos de serie son palabras alemanas: SpeechPilot nació como herramienta alemana. Si dictas en español, crea tus propias palabras en **Sustituciones:** punto → ., coma → ,, interrogación → ?, etc. Forma parte del nivel Standard, y tus entradas tienen prioridad sobre las de serie.

Los espacios los pone SpeechPilot: ninguno antes de . , ! ? : ;) y ninguno después de (ni de un salto de línea.

4. Ajustes

Todos los interruptores de la primera pestaña actúan de inmediato, sin guardar.

Ajuste	Qué hace
Idioma de la interfaz	El idioma de esta página de ajustes y de los botones en la web: alemán, inglés, español o «como el navegador». Actúa al instante y no tiene nada que ver con el reconocimiento.
Idioma del reconocimiento	El idioma en el que hablas. Disponibles: alemán (Alemania, Austria, Suiza), inglés (EE. UU., Reino Unido), francés, español, italiano, neerlandés, polaco, portugués y turco. El cambio surte efecto al encender el micrófono la próxima vez, no a mitad de frase.
Sustituir ß por ss	Grafía suiza. Vale también para las macros y los textos de la barra.
Seguir en mayúscula tras un emoji	Un emoji suele cerrar la frase. Desactívalo si usas emojis a mitad de frase.
Mostrar el botón del micrófono en la página	Sin él, todo va por el icono de la barra de Chrome o por el atajo de teclado.
Mostrar la barra de macros en la página	Muestra, por grupo de letra, la última macro usada. Se puede desplazar.
Atajo de teclado	Por defecto Ctrl + Mayús + Y . Chrome gestiona los atajos, por eso «cambiar» lleva a chrome://extensions/shortcuts .
Copia de seguridad	Exporta e importa todo de una vez: véase Copia de seguridad .

5. Sustituciones Standard

Lo que dices a la izquierda se escribe a la derecha. Pensado para términos técnicos, nombres propios y todo lo que el reconocimiento escribe siempre mal.

Crear una

1. Abre la pestaña **Sustituciones** y pulsa **Añadir fila**.
2. A la izquierda la palabra dicha, a la derecha el texto que debe aparecer.
3. **Guardar**: los cambios solo valen después.

Lo que conviene saber

- **Solo palabras completas.** «casa» no sustituye las primeras cuatro letras de «casaca».
- **Las diéresis y las mayúsculas dan igual.** «für» y «fuer» llegan a la misma entrada.
- También valen varias palabras: «un saludo cordial» → una despedida entera.
- La puntuación de serie aparece al final de la lista. No hace falta crearla, y tu propia entrada tiene prioridad sobre ella.

6. Emojis Standard

Una palabra dicha se convierte en un signo: práctico para todo lo que no se puede dictar.

1. Pestaña **Emojis** → **Añadir fila**.
2. A la izquierda la palabra, por ejemplo pulgar. A la derecha el signo: escríbelo, abre el teclado de emojis de Windows con **Windows** + **.**, o elige uno en ▼.
3. **Guardar**.

Usa palabras que no dictes normalmente, o aparecerá un emoji a mitad de frase. Las diéresis y las mayúsculas se ignoran, igual que en las sustituciones.

Si tras un emoji se sigue en mayúscula se ajusta en la primera pestaña.

7. Macros Complete

Las macros son textos guardados que responden a un código corto: dices el código y aparece el texto entero.

Códigos

Un código es una letra con un número, por ejemplo **A1**. También se reconoce «A uno» o «A 1»: el reconocimiento escribe los números de una forma u otra según el día, así que SpeechPilot comprueba todas las variantes. Los números escritos con letra hasta doce se convierten en cifras.

La página de ajustes avisa cuando dos códigos suenan igual al decirlos; si no, uno taparía al otro.

Crearlas

- **En los ajustes:** pestaña **Macros** → + **Nueva macro**, escribe código y texto, **Guardar**.
- **Sobre la marcha:** selecciona texto en la web y pulsa el + junto al botón del micrófono. SpeechPilot asigna el siguiente código libre.

Bloqueo

Para que el mismo texto no salga dos veces si te trabas, una macro usada se puede bloquear: desactivado, 1, 5 o 15 minutos, 1 u 8 horas, o hasta reiniciar. Las opciones con tiempo la liberan solas; con «hasta reiniciar» permanece bloqueada hasta que la liberas con **Liberar bloqueos**, por grupo de letra o todas. El recuento de usos se conserva.

Mantener la lista en orden

- **Buscar y letra inicial** filtran la vista; las listas largas se reparten en páginas.
- **Buscar duplicados** muestra las macros con el mismo texto.
- **Borrar lo mostrado** elimina justo lo que el filtro muestra: no se puede deshacer.

Guardar e importar

Guardar macros e **Importar macros** trabajan solo con las macros, aparte de la copia general. Al importar, SpeechPilot pregunta qué hacer:

Reemplazar todo	Se descarta lo que había.
Añadir	El archivo se suma a lo existente.
Añadir sin textos duplicados	Igual que arriba, pero las macros cuyo texto ya existe se quedan fuera.

Por espacio, las macros viven solo en este ordenador y no viajan con la sincronización de Chrome. A un segundo equipo llegan guardando e importando.

La barra de macros

Si está activada en la primera pestaña, muestra por grupo de letra la última macro usada y se puede desplazar con el ratón. **Mayús** + clic quita un grupo de la vista.

Ten en cuenta: algunas plataformas regulan si se pueden usar textos preescritos y cómo. Consulta las normas del sitio en el que trabajas y respétalas: la responsabilidad es tuya.

8. La barra Complete

La barra es la tira de botones del borde derecho. El  junto al botón del micrófono la muestra y la oculta. Contiene botones de texto y tres listas desplegables.

Botones de texto

- **Poner el texto:** clic derecho en el botón. Un botón todavía vacío abre la entrada también con un clic normal.
- **Usarlo:** un clic; el texto va al campo vinculado o, si no hay ninguno, al campo donde está el cursor.

Vincular un campo

Para que un botón escriba siempre en el mismo campo:

1. **Mayús** + clic en el botón o en la lista.
2. Haz clic en el campo de la página. **Esc** cancela.

Alt + clic deshace el vínculo.

Se recuerda la **posición** del campo, no su nombre: las webs cambian los nombres constantemente. Si la página muestra u oculta un campo, las posiciones se desplazan y hay que vincular de nuevo. Eso es lo que significa «el campo n.º 3 no existe en esta página».

Las tres listas

Profesiones, aficiones y nombres se editan en los ajustes, en la pestaña **Barra**: una entrada por línea. Al guardar se quitan las líneas vacías y los duplicados y se ordena todo alfabéticamente. Las listas son comunes a **todos** los perfiles.

Perfiles

Los perfiles se crean en la propia barra, no en los ajustes. Cada perfil tiene sus textos y sus vínculos de campo: un juego a medida para cada web. Renombrar y borrar también

se hacen ahí; al borrar un perfil desaparecen sus textos y vínculos.

Espacio

El ancho de la barra se puede arrastrar. Con **Estrechar la página** la web se aparta en vez de quedar debajo de la barra.

9. Copia de seguridad

En la primera pestaña, **exportar** guarda todo en un archivo: emojis, sustituciones, macros, la barra con sus perfiles y todos los ajustes.

importar reemplaza todo el contenido; se pregunta antes. Si solo quieres mover macros, usa el camino propio de la pestaña Macros; si SpeechPilot detecta al importar un archivo que solo contiene macros, lo advierte en vez de borrarlo todo.

Haz una copia antes de cambios grandes. Es también la vía para pasar a un segundo ordenador.

10. Licencia

Dictar, la puntuación de serie y las mayúsculas están siempre incluidos, también sin licencia.

Nivel	Incluye
Versión gratuita	Dictado, puntuación de serie, mayúsculas.
Standard	Además, sustituciones propias y palabras de emoji propias.
Complete	Además, macros y la barra en la página.

Activar

Escribe en la pestaña **Licencia** la clave del correo que recibiste al comprar y pulsa **Activar**. La clave se queda en este equipo y se comprueba como mucho una vez al día.

Sin conexión

Si el servidor de licencias no está disponible, el último nivel confirmado sigue valiendo **14 días**. Solo después baja a la versión gratuita, hasta que una comprobación vuelva a funcionar.

Cambio de equipo

Cada clave tiene un número limitado de activaciones; el estado aparece en la pestaña Licencia. **Quitar la licencia** libera la plaza y la misma clave se puede usar en otro ordenador. Si en ese momento no había conexión, la plaza se libera en la siguiente ocasión.

Qué pasa con lo bloqueado

No se pierde nada. Las macros y los textos de la barra siguen guardados, solo que sin el nivel adecuado no se usan. Tras activar están disponibles al momento, sin recargar la página.

11. Privacidad

- Del reconocimiento se encarga Chrome con el reconocimiento de voz de Google, como en la mayoría de extensiones de dictado.
- Ocurre en una zona aislada de la extensión, no en la web: la página no ve ni tu audio ni el texto reconocido, solo lo que se escribe en su campo.
- SpeechPilot no guarda ni la grabación ni el texto reconocido.
- Los ajustes, las sustituciones y los emojis van en la sincronización de Chrome; las macros se quedan en este equipo.
- Sin cuenta y sin registro. Lo único que sale del ordenador es la comprobación de la licencia, como mucho una vez al día.


La declaración completa está en speechpilot.vip/es/datenschutz.html.

12. Si algo falla

Lo que ves	Causa y solución
No aparece el botón del micrófono	SpeechPilot no está activo en esta pestaña (haz clic en el icono) o el botón está oculto en los ajustes. En las páginas chrome:// y en la Web Store Chrome no permite ninguna extensión.
No pasa nada al hablar	Falta el permiso del micrófono: la pregunta está en la barra de direcciones. Si no, permítelo con el icono a la izquierda de esa barra.
El texto va al campo equivocado	El cursor estaba en otro sitio. Haz clic en el campo deseado; para destinos fijos, vincula los botones de la barra.
«No se dicta en campos de contraseña ni de pago»	Es intencionado.
«El texto no se ha podido insertar aquí»	El campo no acepta texto de fuera, normalmente un editor especial. Ahí solo queda teclear.
Intro no envía	Quedaba texto en proceso; ese Intro lo ha fijado. El siguiente envía.
Una macro no sale	Está bloqueada («ya se ha usado»): Liberar bloqueos en la pestaña Macros. O el reconocimiento ha escrito el código de otra forma: mira el texto del campo y

	crea un segundo código si hace falta.
Un botón de la barra escribe donde no debe	La página ha mostrado u ocultado un campo y la posición ya no coincide. Vuelve a vincular con Mayús + clic.
Dos botones de micrófono	Puede pasar tras una actualización con la pestaña abierta. Recarga la página.
Los cambios en sustituciones o emojis no hacen efecto	Falta Guardar : a diferencia de los interruptores de la primera pestaña, las listas solo valen después.
«No se ha guardado: la lista es demasiado larga»	La sincronización de Chrome tiene un límite de tamaño. Acorta o reparte las entradas.
Todo está bloqueado	Mira la pestaña Licencia : ¿hay clave escrita? ¿cuándo se comprobó? Tras 14 días sin conexión el nivel baja.

13. Teclas y clics

 +  + 	Encender y apagar el dictado (modificable en Chrome)
Clic en el icono	Mostrar/ocultar SpeechPilot en esta pestaña
Clic en el botón del micrófono	Micrófono encendido y apagado
+ junto al micrófono	Guardar el texto seleccionado como macro
≡ junto al micrófono	Mostrar y ocultar la barra
Clic derecho en un botón de la barra	Cambiar su texto
 + clic en un botón o lista	Vincular un campo
 + clic en un botón	Deshacer el vínculo
 + clic en la barra de macros	Ocultar un grupo
	Cancelar la vinculación
 + 	Teclado de emojis de Windows

SpeechPilot — speechpilot.vip · contact@speechpilot.vip

© 2026 Benjamin Alexander Bertl. Todos los derechos reservados.